



# TrueNAS

Instale a versão mais recente do [TrueNAS](#) no site oficial.



Existem várias maneiras de gravar o ficheiro .iso do TrueNAS numa pen usb mas neste caso vou explicar com o uso do ventoy.

Instale a versão correspondente ao seu sistema operativo do [ventoy](#) no site oficial.



Extraia os ficheiros e execute o ventoy, siga as instruções do setup e instale ventoy na sua pen usb. Caso esteja num sistema operativo linux, siga as instruções no ficheiro "Readme", está explicado passo a passo o que fazer para prosseguir com a instalação.

No fim da instalação do ventoy na sua pen usb copie o .iso do TrueNAS que fez download no início para a sua usb, que deverá ter o nome "Ventoy", depois de copiar o ficheiro pode remover a pen usb e inseri-la na máquina que pretende instalar o TrueNAS.


Com a pen usb inserida na máquina pretendida certifique-se que o boot está a ser na pen e não num HDD/SSD ou Nvme. Para certificar-se que está a dar boot na pen pesquise o nome da sua Motherboard na internet e a tecla que abre o "Boot Menu". Depois no boot menu escolha então a pen.

Quando a máquina der boot vai então aparecer o menu do Ventoy onde vai escolher então o .iso que instalou no começo do tutorial.






Após escolher o .iso do TrueNAS vai escolher a opção “Boot in normal mode”.




Vai aparecer um menu com dois tipos de instalação onde vai escolher o primeiro.






Vai então entrar no setup do TrueNAS, nesta tela escolhe a opção 1 (“Install/Upgrade”).




Escolhe o driver em que quer instalar o boot do TrueNAS.

Nota: O driver do boot vai ser todo ocupado pelo o boot mesmo o boot sendo menor que 100GB, é recomendado que use o driver mais pequeno em espaço que tenha.






Escolha a opção 1 e depois digita a palavra-passe desejada.




Após terminar a instalação do TrueNAS vai se deparar com este cmd. Digite na web o ip que aparece em baixo da mensagem "The web user interface is at: ", este ip é usado para aceder ao WebGUI do TrueNAS.




Quando entrar no WebGUI do TrueNAS vai se deparar com a tela de login onde vai digitar o seguinte:

Nome de utilizador: truenas\_admin

Palavra-passe: Digite a palavra passe que digitou na instalação do TrueNAS




Depois clique na aba “Storage” e “Create Pool”, vai se deparar com esta tela onde vai escolher um nome para o seu armazenamento.




No passo seguinte vai ter que escolher o Layout onde a sua escolha depende da quantidade de drives que tem na sua NAS.

Ex: Se só tiver um drive escolhe o Layout “Stripe”, mas caso já tenha dois drives vai escolher a opção “Mirror”.



Depois de criar a Pool entre na aba “Datasets” e clique em “Add Dataset”. Escolha o nome e em Dataset Preset escolha “SMB”.



Ao fim de se criar o dataset vai ao seu explorador de ficheiros e escreva na barra de pesquisa o IP do seu TrueNAS no caso deste tutorial seria (\\192.168.83.17) e vai ter então acesso à sua pasta partilhada na rede (dataset).

Com este tutorial consegue partilhar ficheiros numa NAS em que pode aceder em qualquer dispositivo desde que o mesmo esteja conectado à sua rede.