



CONFIGURACIÓN DE LA RED EN WINDOWS/LINUX

ISO P402



23 DE MARZO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
WINDOWS	3
Configurar el nombre del sistema	3
Configuración del sistema de direccionamiento	4
Configuración de resolución de nombres	6
Configuración básica del firewall	9
Configuración de los archivos sin conexión	11
Operaciones sobre el icono de red	13
UBUNTU DESKTOP	15
Configuración del nombre del equipo.....	15
Configurar la dirección IP estática.....	15
Configurar la resolución de nombres.....	17
Configuración básica del Firewall	18
UBUNTU SERVER	20
Cambiar el nombre del equipo.....	20
Configuración del sistema de direccionamiento	20
Configurar la resolución de nombres.....	22
PRUEBA FINAL	23
CONCLUSIÓN	24

INTRODUCCIÓN

Esta práctica, tiene como objetivo principal llevar a cabo la configuración de la red básica en un entorno mixto compuesto por sistemas operativos Windows y Linux.

Para llevar a cabo estas configuraciones, el escenario de operación se basará en tres máquinas virtuales independientes:

- Un sistema **Windows 11**.
- Un sistema **Ubuntu Desktop**.
- Un sistema **Ubuntu Server**.

Cabe destacar, que las 3 máquinas están configuradas en **NAT**.


WINDOWS

Configurar el nombre del sistema


Lo primero que debemos de hacer en esta parte de la práctica será configurar el nombre del sistema.

Para ello haremos lo siguiente:


1. Presionamos la tecla **Windows + I** en nuestro teclado (o vamos al menú Inicio y hacemos clic en el icono del engranaje de **Configuración**).
2. Nos aseguramos de estar en la pestaña **Sistema** en el menú de la izquierda.
3. Nos fijamos en la parte superior derecha de la ventana: veremos el nombre actual de nuestro equipo y, justo debajo, un enlace o botón que dice **Cambiar el nombre**. Hacemos clic ahí.



4. Escribimos un nuevo nombre. Hacemos clic en **Siguiente**.



5. Nos pedirá reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Hacemos clic en **Reiniciar ahora**.




Configuración del sistema de direccionamiento


Una vez hecho esto, pasamos a configurar el **sistema de direccionamiento**. En otras palabras, vamos a asignarle una dirección IP estática a nuestra máquina para que se pueda comunicar correctamente con las máquinas Linux que configuraremos más adelante.

Para ello, realizaremos las siguientes operaciones:

1. Presionamos la combinación de teclas **Windows + I** para abrir la **Configuración**.
2. En el menú de la izquierda, hacemos clic en **Red e Internet**.
3. A la derecha, hacemos clic en **Ethernet**.



- Buscamos el apartado que dice **Asignación de IP** y hacemos clic en el botón **Editar** que está a su derecha.



- En la ventana que se abre, cambiamos el menú desplegable de "Automático (DHCP)" a **Manual**.



- Activamos el interruptor de **IPv4**.



7. Rellenamos los datos con la siguiente información:

- **Dirección IP:** 192.168.100.10
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0
- **Puerta de enlace:** 192.168.100.2
- **DNS preferido:** 8.8.8.8

8. Hacemos clic en **Guardar**.

Editar configuración de IP

Manual

IPv4

Activado

Dirección IP

192.168.100.10

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.100.2

DNS preferido

8.8.8.8

DNS a través de HTTPS

Desactivado

Guardar Cancelar

Configuración de resolución de nombres


Una vez configurado el sistema de direccionamiento, procedemos a la resolución de nombres. Pero como en nuestro laboratorio no tenemos un servidor DNS propio, vamos a usar el archivo **hosts**. Este archivo es como la "agenda de contactos" local de nuestro Windows. Le diremos: *"Oye, cuando yo escriba el nombre del Ubuntu Server, tienes que ir a esta IP"*.

Para configurar la resolución de nombres, debemos de realizar las siguientes operaciones:


Como aún no hemos configurado las máquinas Linux, vamos a inventarnos sus IPs para dejarlas ya registradas en la agenda de Windows. Supongamos que nuestro

Windows tiene la .10, y le pondremos la .20 al Ubuntu Desktop y la .30 al Ubuntu Server.


1. Nos vamos al **Bloc de notas**.
2. **¡Muy importante!** No lo abrimos con un clic normal. Hacemos **clic derecho** sobre "Bloc de notas" y seleccionamos **Ejecutar como administrador**.




3. Dentro del Bloc de notas, vamos a **Archivo > Abrir**.




4. Navegamos por esta ruta exacta: **C:\Windows\System32\drivers\etc**



- Al principio veremos que la carpeta parece vacía. Abajo a la derecha, cambiamos el desplegable que dice "Documentos de texto (.txt)" por "Todos los archivos".




- Ahora veremos un archivo llamado **hosts**. Hacemos doble clic para abrirlo.




- Vamos al final del todo del documento, hacemos un salto de línea (Enter) y añadimos las IPs y los nombres de nuestras máquinas. Por ejemplo:

```
192.168.100.10 → Win-ISOP402
192.168.100.20 → UBUDESKTOP-AVB
192.168.100.30 → UBUSERVER-AVB
```



```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
#
192.168.100.10 AVB-ISO402
192.168.100.20 UBIDESKTOP-AVB
192.168.100.30 UBUSERVER-AVB
```

8. Vamos a **Archivo > Guardar** y cerramos el Bloc de notas.



Configuración básica del firewall


El siguiente punto es la configuración básica del firewall.

El problema más común con Windows es que **su firewall bloquea por defecto los "Pings"**. Así que la configuración básica más útil que podemos hacer es crear una regla para permitir que nuestro Windows responda a los Pings de las máquinas Ubuntu.


Para ello realizaremos los siguientes pasos:

CONFIGURACIÓN DE LA RED EN WINDOWS/LINUX

1. Hacemos clic en el botón **Inicio**, escribimos Firewall de Windows Defender y abrimos la aplicación.
2. En el menú de la izquierda, hacemos clic en **Configuración avanzada**.



3. En la nueva ventana, hacemos clic a la izquierda en **Reglas de entrada**.
4. Ahora, en la lista del centro, buscamos las reglas que se llaman: **Archivos e impresoras compartidos (Petición eco: ICMPv4 de entrada)**.
5. Hacemos **clic derecho** sobre la que tiene el perfil "Privado" y seleccionamos **Habilitar regla**.
6. Veremos que el icono gris al lado de la regla se vuelve un "check" verde. Ahora nuestro Windows ya es visible en la red.



Configuración de los archivos sin conexión


Una vez hecho esto, nos toca la configuración de los archivos sin conexión.

Es una característica de Windows que nos permite guardar una copia local de los archivos que están en una carpeta compartida en la red. Así, si tu ordenador se desconecta de la red (o el servidor se cae), puedes seguir trabajando con esos archivos y, cuando te vuelvas a conectar, los cambios se sincronizarán automáticamente.


Para activar esta función, debemos realizar las siguientes operaciones:

Sigue estos pasos:


1. Hacemos clic en el menú **Inicio**, escribimos **Panel de control** y lo abrimos.
2. En la parte superior derecha del Panel de Control, donde dice "Ver por:", lo cambiamos "Categoría" por **Iconos grandes** o **Iconos pequeños**.




3. Buscamos en la lista y hacemos clic en **Centro de sincronización**.




- En el menú de la izquierda de la nueva ventana, hacemos clic en el enlace que dice **Administrar archivos sin conexión**.



- Se abrirá una pequeña ventana llamada "Archivos sin conexión". En la pestaña **General**, veremos un botón.
 - Si dice **Habilitar archivos sin conexión**, hacemos clic en él (nos pedirá permisos de administrador).
 - Si el botón dice "Deshabilitar archivos sin conexión", significa que ya lo tenemos activado por defecto.



6. Hacemos clic en **Aceptar** o **Aplicar**. (Es posible que Windows te pida reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto; puedes decirle que sí).



Operaciones sobre el icono de red


Ahora ya podemos realizar la última configuración, las **operaciones sobre el icono de red**.

En Windows 11, la forma más visual de ver todo esto junto (como se hacía en versiones anteriores) es yendo al panel clásico de Conexiones de Red.


Para ello, debemos de realizar estas operaciones:

Sigue estos pasos en tu máquina virtual:

1. Presionamos la tecla **Windows + R** en nuestro teclado. Se abrirá la ventanita de "Ejecutar".
2. Escribimos el comando "ncpa.cpl" y presionamos **Enter**. (Esto te abrirá directamente el panel clásico de adaptadores de red).



3. Verás tu adaptador de red (probablemente se llame "Ethernet").
4. Haz **clic derecho** sobre él. Verás un menú desplegable con casi todas las opciones que pide la práctica:
 - **Desactivar / Activar:** Apaga o enciende la tarjeta de red lógicamente.
 - **Estado:** Muestra los bytes enviados/recibidos y la IP actual.
 - **Diagnosticar (Reparar):** Windows busca problemas en la red y reinicia el adaptador si es necesario.
 - **Propiedades:** Donde entramos antes para cambiar la IP estática.



¿Qué es y para qué sirve una Conexión Puente (Network Bridge)? Una conexión puente sirve para unir dos o más redes diferentes a nivel de capa de enlace de datos (Capa 2 del modelo OSI). Al seleccionar dos adaptadores de red en un mismo equipo y crear un puente, Windows actúa como un "switch" virtual (un conmutador). Esto permite que los equipos conectados a un adaptador puedan comunicarse directamente con los equipos conectados al otro adaptador, compartiendo el mismo segmento de red y rango de direcciones IP, como si estuvieran enchufados al mismo aparato físico.

UBUNTU DESKTOP

Configuración del nombre del equipo

Lo primero que debemos de hacer en esta parte de la práctica será configurar el nombre del sistema.

1. Abrimos un terminal.
2. Escribimos el siguiente comando:
 - `sudo hostnamectl set-hostname UBUNDESKTOP-AVB`
3. Nos pedirá nuestra contraseña de usuario.

```
avb02@avb02-virtual-machine:~$ sudo hostnamectl set-hostname UBUNDESKTOP-AVB
[sudo] contraseña para avb02:
avb02@avb02-virtual-machine:~$
```


4. Para comprobar que ha cambiado, simplemente cerramos la terminal y volvemos a abrirla; veremos el nuevo nombre en el *prompt*.

```
avb02@UBUNDESKTOP-AVB: ~$
```


Configurar la dirección IP estática

Para ello debemos de seguir los siguientes pasos:


1. Hacemos clic en la esquina superior derecha del escritorio (donde están los iconos de red y volumen) y seleccionamos **Configuración** (la rueda dentada).




2. En el menú lateral izquierdo, busca y haz clic en **Red** (Network).
3. En el apartado de "Cableada", veremos que estás conectado a una red. Hacemos clic en el **icono del engranaje** que está justo al lado de esa conexión.



4. Se abrirá una ventana nueva. Vamos a la pestaña **IPv4**.
5. Cambiamos el "Método IPv4" de Automático (DHCP) a **Manual**.
6. En la sección de "Direcciones", rellenamos los campos así:
 - **Dirección:** 192.168.100.20
 - **Máscara de red:** 255.255.255.0
 - **Puerta de enlace:** 192.168.100.3.
7. En el apartado de **DNS** justo debajo, ponemos 8.8.8.8 para tener resolución de nombres externa.



- Para que los cambios surtan efecto de inmediato, apagamos y volvemos a encender el interruptor de la conexión "Cableada" que está en la ventana principal de Red.



Configurar la resolución de nombres

Igual que en Windows editamos el famoso archivo hosts con el Bloc de notas, en Linux existe exactamente el mismo archivo y cumple la misma función, pero se encuentra en una ruta distinta: `/etc/hosts`.

Para ello, realizaremos las siguientes operaciones:

Sigue estos pasos:

- Abrimos una terminal.
- Escribimos el siguiente comando para abrir el archivo con permisos de administrador:
 - `sudo nano /etc/hosts`
- Nos pedirá tu contraseña.
- Se abrirá el archivo dentro de la misma terminal. Usamos las **flechas de nuestro teclado** para bajar hasta el final del documento.
- Hacemos un salto de línea y añade exactamente las mismas IPs y nombres que pusimos en Windows:

```
192.168.100.10 AVB-IS0402
192.168.100.20 UBUDESKTOP-AVB
192.168.100.30 UBUSERVER-AVB
```

6. Ahora vamos a guardar. Presiona **Ctrl + O**. Nos preguntará el nombre del archivo a guardar, simplemente presionamos **Enter** para confirmar. Por último, presionamos **Ctrl + X** para salir del editor y volver a la terminal normal.

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    avb02-virtual-machine

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters

192.168.100.10 AVB-ISO402
192.168.100.20 UBUDSKTOP-AVB
192.168.100.30 UBUSERVER-AVB
```

Configuración básica del Firewall

En Ubuntu, el cortafuegos por defecto se llama **UFW** (Uncomplicated Firewall). Viene instalado de fábrica, pero por defecto está **inactivo**. A diferencia de Windows, UFW sí permite los "Pings" por defecto, aunque esté activado, por lo que la configuración básica consistirá en encenderlo y comprobar su estado.

Para ello realizaremos las siguientes operaciones:

1. Abrimos de nuevo la terminal.
2. Para activar el firewall, escribimos el siguiente comando:
 - `sudo ufw enable`
(Si nos pide la contraseña, la escribimos. Veremos un mensaje diciendo que el cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema).
3. Para comprobar que se ha activado correctamente y ver su configuración básica, escribimos este otro comando:
 - `sudo ufw status verbose`
(Esto nos mostrará en pantalla "Estado: activo" y las políticas por defecto: denegar entradas, permitir salidas).

```
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$ sudo ufw enable
[sudo] contraseña para avb02:
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$ sudo ufw status verbose
Estado: activo
Acceso: on (low)
Predeterminado: deny (entrantes), allow (salientes), disabled (enrutados)
Perfiles nuevos: skip
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$
```

UBUNTU SERVER

Cambiar el nombre del equipo

Para ello deberemos realizar los siguientes pasos:

1. Escribimos el siguiente comando:
 - `sudo hostnamectl set-hostname UBUSERVER-AVB`
2. Nos pedirá la contraseña usuario.

```
avb23@ubuserveravb:~$ sudo hostnamectl set-hostname UBUSERVER-AVB
[sudo] password for avb23:
avb23@ubuserveravb:~$ _
```

```
Ubuntu 24.04.3 LTS UBUSERVER-AVB tty1
UBUSERVER-AVB login: avb23
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-106-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System Information as of lun 23 mar 2026 18:17:08 UTC

System load:  2.12          Processes:    283
Usage of /:   26.9% of 9.75GB Users logged in: 0
Memory usage: 6%           IPv4 address for ens33: 192.168.192.129
Swap usage:   0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 60 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

avb23@UBUSERVER-AVB:~$
```

Configuración del sistema de direccionamiento

Para ello realizaremos los siguientes pasos:

1. **Averiguamos el nombre de la tarjeta de red:** Escribimos el comando `ip a`. Nos fijamos en el apartado número 2. Veremos un nombre que suele ser **ens33** (o a veces `enp0s3`).
2. **Abrimos el archivo de configuración:** Escribimos lo siguiente, pero **no pulsamos Enter todavía**:
 - `sudo nano /etc/netplan/`
 Justo después de la última barra /, pulsamos la tecla **Tabulador** de Linux autocompletará el nombre del archivo. Ahora sí, pulsamos **Enter**.

```
avb23@UBUSER-ABV:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9d:bb:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.192.129/24 metric 100 brd 192.168.192.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1412sec preferred_lft 1412sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9d:bb96/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
avb23@UBUSER-ABV:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml _
```

3. Editamos el archivo: Borramos con cuidado lo que haya debajo de ethernet: y lo dejamos exactamente así:

network:

ethernets:

ens33:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.100.30/24

routes:

- to: default

via: 192.168.100.4

nameservers:

addresses: [8.8.8.8]

version: 2

```
GNU nano 7.2
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.100.30/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.4
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
  version: 2_
```

4. **Guardamos y salimos:** Presiona **Ctrl + O**, pulsamos **Enter** para confirmar, y luego **Ctrl + X** para salir.
5. **Aplicamos los cambios:** Escribimos el siguiente comando:
 - `sudo netplan apply`
6. **Comprobamos que ha funcionado:** Volvemos a escribir el comando `ip a`. Ahora en nuestra tarjeta de red debería salir `inet 192.168.100.30/24`.

```
avb23@UBUSERVER-AVB:~$ sudo netplan apply
avb23@UBUSERVER-AVB:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9d:bb:96 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.30/24 brd 192.168.100.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9d:bb96/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
avb23@UBUSERVER-AVB:~$
```

Configurar la resolución de nombres


Para terminar con este servidor, solo nos queda decirle a este equipo cómo se llaman los demás.

Para ello realizaremos las siguientes operaciones:

Sigue estos pasos en la consola de tu servidor:

1. Abre el archivo `hosts` escribiendo: `sudo nano /etc/hosts`
2. Usa las flechas de tu teclado para ir abajo del todo.
3. Añade exactamente las mismas tres líneas que pusiste en las otras máquinas:

```
192.168.100.10 AVB-IS0402
192.168.100.20 UBUDESKTOP-AVB
192.168.100.30 UBUSERVER-AVB
```



```
GNU nano 7.2
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuserveravb

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.100.10 AVB-IS0402
192.168.100.20 UBUDESKTOP-AVB
192.168.100.30 UBUSERVER-AVB
```

- Guarda pulsando **Ctrl + O**, luego **Enter** para confirmar, y sal con **Ctrl + X**

PRUEBA FINAL

Para que el "Ping" funcione y las máquinas puedan contestarse entre sí, **las tres máquinas virtuales (Windows 11, Ubuntu Desktop y Ubuntu Server) tienen que estar encendidas al mismo tiempo** y haber terminado de arrancar.

Pasos para la prueba final:

- Nos aseguramos de tener **iniciadas** las tres máquinas
- Vamos a la consola de tu **Ubuntu Server** o a la terminal del **Ubuntu Desktop**, o al **CMD de Windows**. En nuestro caso será desde Ubuntu Server.
- Lanza los comandos:
 - ping -c 4 AVB-ISO402 (Para llamar a Windows)
 - ping -c 4 UBUDESKTOP-AVB (Para llamar al Ubuntu Desktop)

```
avb23@UBUSERVER-AVB:~$ ping -c 4 AVB-ISO402
PING AVB-ISO402 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from AVB-ISO402 (192.168.100.10): icmp_seq=1 ttl=128 time=1.06 ms
64 bytes from AVB-ISO402 (192.168.100.10): icmp_seq=2 ttl=128 time=0.237 ms
64 bytes from AVB-ISO402 (192.168.100.10): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.618 ms
64 bytes from AVB-ISO402 (192.168.100.10): icmp_seq=4 ttl=128 time=1.08 ms

--- AVB-ISO402 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.237/0.750/1.083/0.350 ms
avb23@UBUSERVER-AVB:~$
```

```
avb23@UBUSERVER-AVB:~$ ping -c 4 UBUDESKTOP-AVB
PING UBUDESKTOP-AVB (192.168.100.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from UBUDESKTOP-AVB (192.168.100.20): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.739 ms
64 bytes from UBUDESKTOP-AVB (192.168.100.20): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.719 ms
64 bytes from UBUDESKTOP-AVB (192.168.100.20): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from UBUDESKTOP-AVB (192.168.100.20): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.94 ms

--- UBUDESKTOP-AVB ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.719/1.120/1.944/0.496 ms
```

Podemos observar que funciona correctamente.

CONCLUSIÓN

En esta práctica he aprendido los pasos fundamentales para configurar y conectar sistemas operativos diferentes (Windows y Linux) dentro de una misma red local.

A nivel técnico, he aprendido a asignar direcciones IP estáticas utilizando tanto interfaces gráficas como la terminal. También he descubierto la utilidad del archivo **hosts**, que nos permite traducir IPs a nombres de equipo de forma rápida y sencilla sin necesidad de montar un servidor DNS complejo. Además, he comprendido cómo actúan los firewalls por defecto y cómo configurarlos para permitir herramientas de diagnóstico básicas como el *Ping*.