

CREATION VM AD1


1) Se connecter à Proxmox


2) Appuyer sur Create VM (en haut à droite)


3) Remplir les champs de configuration de la VM (cf. captures d'écran) :








Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Graphic card:
Default
SCSI Controller:
VirtIO SCSI single
Machine:
q35
Qemu Agent:
Firmware
BIOS:
OVMF (UEFI)
Add TPM:
Add EFI Disk:
TPM Storage:
local-lvm
EFI Storage:
local-lvm
Format:
Raw disk image (raw)
Format:
Raw disk image (raw)
Version:
v2.0
Pre-Enroll keys:
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SATA
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
120
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw)
SSD emulation:
Backup:
Read-only:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
16000
Minimum memory (MiB):
16000
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
No network device
Bridge:
vmbrSIO2
Model:
Intel E1000
VLAN Tag:
no VLAN
MAC address:
auto
Firewall:
Disconnect:
Rate limit (MB/s):
unlimited
MTU:
Same as bridge
Multiqueue:
Help
Advanced
Back
Next




4) Appuyer sur « finish »

5) Faire un double clic gauche sur la VM configurée

6) Choisir la langue souhaitée


7) Appuyez sur installer maintenant

8) Choisir la version Windows Server 2025 Standard Evaluation (Expérience utilisateur)




9) Appuyer sur Personnalisé lors du choix du type d'installation

10) Définir un mot de passe (ex: Azerty13.).




11) Se connecter à la session avec les identifiants


12) Dans le gestionnaire de serveur, appuyer sur serveur local



13) Appuyer sur bureau à distance afin de l'activer.




14) Appuyer sur configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer et désactiver les deux options.



15) Appuyer sur Ethernet


16) Clic droit > propriétés

17) Désactiver le Protocole Internet v6.




18) Double-cliquer sur Protocole Internet v4

19) Configurer les adresses IP comme indiqué dans les captures



20) Appuyer sur valider


21) Appuyer sur Oui pour autoriser la détection du PC sur le réseau.




22) Revenir dans serveur local

23) Appuyez sur nom de l'ordinateur

24) Appuyer sur modifier



25) Changer le nom de l'ordinateur en SRV-AD1EX




26) Redémarrer l'AD1


27) Revenir sur le Gestionnaire de serveur


28) Appuyer sur gérer


29) Sélectionner ajout de rôles et de fonctionnalités




30) Appuyer sur suivant jusqu'à l'onglet "Rôles de serveurs".




Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le type d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-THTD46OK307
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.
Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
Installation des services Bureau à distance
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner le serveur de destination
SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD1EX
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.
Sélectionner un serveur du pool de serveurs
Sélectionner un disque dur virtuel
Pool de serveurs
Filtre :
Nom
Adresse IP
Système d'exploitation
SRV-AD1EX
192.168.26.1
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
1 ordinateur(s) trouvé(s)
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

31) Sélectionner Serveur DHCP, Serveur DNS et Services AD DS.




32) Faire suivant jusqu'à l'onglet confirmation

33) Appuyer sur installer


34) Une fois installé, appuyer sur le drapeau avec le panneau attention en haut à droite

35) Appuyer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine




36) Choisir ajouter une nouvelle forêt


37) Saisir le nom de domaine avec .local (ex: immosud.local)





38) Saisir un mot de passe (ex: Azerty13.)





39) Faire suivant jusqu'à la vérification de la configuration, puis appuyer sur nstaller






Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Chemins d'accès
SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL
Dossier de la base de données :
C:\Windows\NTDS
Dossier des fichiers journaux :
C:\Windows\NTDS
Dossier SYSVOL :
C:\Windows\SYSVOL
En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory
Examiner les options
SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX
Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats
Vérifiez vos sélections :
Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.
Le nouveau nom de domaine est « immosud.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.
Nom NetBIOS du domaine : IMMOSUD
Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016
Options supplémentaires :
Catalogue global : Oui
Serveur DNS : Oui
Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires
Afficher le script
En savoir plus sur les options d'installation
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



40) Attendre que l'AD1 redémarre

41) Retourner dans le Gestionnaire de serveur


42) Aller dans Outils et choisir DNS




43) Faire dérouler le menu de SRV-AD1EX


44) Clic droit sur zone de recherche inversée


45) Créer une nouvelle zone





46) Configurer la zone comme indiqué dans les captures










Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.
Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.
ID réseau :
192 .168 .26 .
L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).
Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.
Nom de la zone de recherche inversée :
26.168.192.in-addr.arpa
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle zone
Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.
Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :
N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle zone
Fin de l'Assistant Nouvelle zone
L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :
Nom : 26.168.192.in-addr.arpa
Type : Serveur principal intégré à Active Directory
Type de recherche : Inversée
Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.
Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.
< Précédent
Terminer
Annuler

47) Aller dans Outils et appuyer sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory




48) Faire dérouler le menu de immosud.local


49) Clic droit sur users

50) Appuyer sur nouveau

51) Choisir Utilisateur




52) Créer l'utilisateur




53) Saisir le mot de passe

54) Cocher les deux cases du milieu uniquement





55) Retourner sur le drapeau

56) Terminer la configuration du DHCP



57) Configurer le DHCP selon les captures







58) Retourner dans Outils afin de configurer le DHCP


59) Clic droit sur IPv4 dans le menu déroulant de srv-ad1ex.immosud.local


60) Clic gauche sur nouvelle étendue





61) Configurer selon les captures








Assistant Nouvelle étendue
Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début :
192 . 168 . 26 . 50
Adresse IP de fin :
192 . 168 . 26 . 100
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur :
24
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCPOFFER.
Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.
Adresse IP de début :
Adresse IP de fin :
Ajouter
Plage d'adresses exclue :
Supprimer
Retard du sous-réseau en millisecondes :
0
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.
La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours :
Heures :
Minutes :
8
0
0
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.
Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.
Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.
Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?
Oui, je veux configurer ces options maintenant
Non, je configurerai ces options ultérieurement
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.
Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.
Adresse IP :
Ajouter
192.168.26.254
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.
Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.
Domaine parent :
immosud.local
Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.
Nom du serveur :
Adresse IP :
Ajouter
Résoudre
192.168.26.1
8.8.8.8
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent | Suivant > | Annuler