

CREATION VM XIVO


1) Se connecter à proxmox


2) Appuyer create vm (en haut à droite sur proxmox)


3) Remplir les champs comme ci-dessous pour configurer la vm :





Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage:
local
ISO image:
DEBIAN13Sio1.iso
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type:
Linux
Version:
7.x - 2.6 Kernel
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SATA
0
Storage:
local-lvm
Disk size (GiB):
50
Format:
Raw disk image (raw)
Cache:
Default (No cache)
Discard:
IO thread:
SSD emulation:
Read-only:
Backup:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
Default (x86-64-v2-AES)
Cores:
1
Total cores:
1
VCPUs:
1
CPU units:
100
CPU limit:
unlimited
Enable NUMA:
CPU Affinity:
All Cores
Extra CPU Flags:
Value
Flag
Description
Supported On
Off
Default
On
nested-virt
Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!
SRVDEPLOY-S4P1
Off
Default
On
aes
Activate AES instruction set for HW acceleration.
SRVDEPLOY-S4P1
amd-ssbd
Improves Spectre mitigation performance with AMD
SRVDEPLOY-
Only show flags supported by at least one node
Showing flags for KVM
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
5000
Minimum memory (MiB):
5000
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:




4) Appuyer sur « finish »


5) Faire double clic gauche sur la vm configurée puis la démarrer

6) Lancer l'installation de Debian et choisir la langue française, la France et le clavier français

7) Nom de machine : SRV-XIVO




8) Définir le mot de passe du superutilisateur (root)




9) Confirmer le mot de passe du superutilisateur




10) Nom complet du nouvel utilisateur : sio




11) Identifiant du compte utilisateur : sio




12) Définir le mot de passe de l'utilisateur




13) Confirmer le mot de passe de l'utilisateur




14) Méthode de partitionnement : « Assisté - utiliser un disque entier »




15) Choisir le disque à partitionner : SCSI3 (0,0,0) (sda)




16) Schéma de partitionnement : « Tout dans une seule partition »




17) Choisir « Terminer le partitionnement et appliquer les changements »




18) Appliquer les changements sur les disques : Oui




19) Analyser d'autres supports d'installation : Non




20) Pays du miroir de l'archive Debian : France




21) Miroir de l'archive Debian : deb.debian.org




22) Mandataire HTTP : laisser vide puis continuer




23) Étude statistique sur l'utilisation des paquets : Non




24) Sélection des logiciels : garder l'environnement de bureau Debian et GNOME, cocher serveur SSH et utilitaires usuels du système



25) Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal : Oui




26) Périphérique où sera installé GRUB : /dev/sda




27) Une fois la vm redémarrée, se connecter puis cliquer sur l'icône réseau en haut à droite




28) Cliquer sur la flèche à côté de « Filaire »




29) Cliquer sur « Paramètres filaire »




30) Cliquer sur la roue dentée de la connexion filaire




31) Aller dans l'onglet IPv4



32) Méthode IPv4 : Manuel



33) Configurer l'adresse 192.168.26.6, le masque 255.255.255.0, la passerelle 192.168.26.254 et le DNS 8.8.8.8 puis appuyer sur « Appliquer »



34) Ouvrir un terminal, passer en root avec la commande su - puis télécharger le script d'installation de Xivo et le rendre exécutable


```
wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
chmod +x xivo_install.sh
```

35) Lancer le script d'installation

```
./xivo_install.sh
```

36) Une fois l'installation terminée, ouvrir l'interface web de Xivo depuis le PC admin (https://192.168.26.6)


37) Dans l'assistant de configuration, renseigner le nom d'hôte SRV-XIVO, le domaine immosud.local, le mot de passe administrateur, l'interface VoIP 192.168.26.6 (ens18), la passerelle 192.168.26.254 et le serveur DNS 8.8.8.8




38) Appuyer sur « Suivant » pour valider la configuration

39) Se connecter à l'interface web de Xivo avec le compte root et le mot de passe défini dans l'assistant


40) Aller dans Services > IPBX > Utilisateurs puis cliquer sur « + »




41) Onglet « Général » : renseigner le prénom, le nom et le nom d'appel de l'utilisateur (ici Ugo Massa)



42) Onglet « Lignes » : cliquer sur « + » pour ajouter une ligne



43) Type de ligne : Téléphone, contexte : Appels internes, numéro : 100, site : local, puis appuyer sur « Sauvegarder »




44) Refaire la même chose pour le deuxième utilisateur (Antoine Morales, numéro 101) puis appuyer sur « Sauvegarder »




45) Aller dans Paramètres IPBX > Lignes




46) Les deux lignes SIP apparaissent, cliquer sur le crayon d'une ligne pour afficher ses identifiants




47) Noter l'identifiant et le mot de passe de la ligne, ils servent à configurer le softphone




48) Sur le poste client, télécharger Zoiper 5 pour Windows depuis le site de Zoiper




49) Installer puis lancer Zoiper5




50) Choisir « Continue as a Free user »




51) Entrer l'identifiant et le mot de passe de la ligne puis appuyer sur « Login »




52) Hostname : 192.168.26.6 (l'adresse du serveur Xivo) puis appuyer sur « Next »




53) Authentication and Outbound proxy : appuyer sur « Skip »




54) La détection automatique ne trouve pas de protocole, appuyer sur « Skip »



55) Confirmer la configuration manuelle avec « Yes »




56) Vérifier le compte (identifiant@192.168.26.6) et le protocole SIP puis appuyer sur « Create Account »




57) Une fois le compte créé, cliquer sur la roue dentée pour ouvrir les paramètres



58) Aller dans « Advanced »




59) Global STUN : décocher « Use STUN », inutile ici puisque le serveur Xivo est sur le même réseau que les postes



60) Refaire la configuration de Zoiper sur un deuxième poste avec la ligne de l'autre utilisateur

61) Tester un appel entre les deux postes : le poste qui appelle affiche « Ringing »



62) Le poste appelé affiche l'appel entrant, décrocher pour établir la communication

