Mostrar directorios de almacenamiento remoto compartido mediante NFS

```
|cs@dacibersalut:~$ showmount -e 172.20.25.211
|xport list for 172.20.25.211:
|mnt/RAID-DCS/DCS-DataSet (everyone)
|cs@dacibersalut:~$ |
```

Generar el directorio donde se almacenará el directorio remoto

```
dcs@dacibersalut:~$ sudo mkdir -p /mnt/TrueNAS
```

Montar el directorio remoto en el generado anteriormente en el sistema local

```
dcs@dacibersalut:~$ sudo mount -t nfs 172.20.25.211:/mnt/RAID-DCS/DCS-DataSet /m
nt/TrueNAS/
```

comprobación del montaje del recurso

```
dcs@dacibersalut:~$ df -h
Filesystem
                                     Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs
                                      13G 1,4M 13G 1% /run
/dev/sda2
                                     1,8T 12G 1,7T 1% /
                                          0 63G 0%/dev/shm
tmpfs
                                     63G
                                     5,0M
                                             0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs
tmpfs
                                     13G 4,0K 13G 1% /run/user/1000
172.20.25.211:/mnt/RAID-DCS/DCS-DataSet 1,8T 128K 1,8T 1% /mnt/TrueNAS
dcs@dacibersalut:~$
```

montaje persistente (archivo fstab)

| Sección | Descripción |
|--|---|
| 172.20.25.211:/mnt/RAID-DCS/DCS-DataS et | Origen: Es la dirección IP del servidor TrueNAS (172.20.25.211) y la ruta del recurso compartido en el servidor (/mnt/RAID-DCS/DCS-DataSet). |
| /mnt/TrueNas | Destino : Es el directorio en el sistema local (Ubuntu) donde se montará la carpeta compartida. |
| nfs | Tipo de sistema de archivos: Indica que es |

| | un recurso NFS. |
|------------------|---|
| defaults,_netdev | Opciones de montaje: Especifica cómo se montará el recurso. |
| 0 | Dump (Copia de seguridad): 0 significa que no se incluye en dump, una utilidad de copias de seguridad. |
| 0 | Orden en fsck (Comprobación de errores): 0 significa que no se verificará con fsck (porque NFS no necesita verificación local). |