Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecote

Вход в систему выполнен под пользователем с последующим переходом в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается приглашением `root@server` (рис. **??**). Это обеспечивает права для изменения конфигурации почтовых служб.



Рисунок 2.1: Переход в режим суперпользователя и мониторинг журнала maillog

В дополнительном терминале запущен мониторинг журнала почтовой службы командой `tail -f /var/log/maillog`, что позволяет в реальном времени отслеживать события Postfix и Dovecot, включая запуск демонов и обработку соединений (рис. **??**).

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` в список обслуживаемых протоколов добавлен протокол LMTP посредством строки `protocols = imap pop3 lmtp`, что расширяет функциональность Dovecot для работы с LMTP (рис. **??**).



Рисунок 2.2: Добавление протокола lmtp в конфигурации Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` выполнена настройка сервиса `lmtp`, где определён unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp` с параметрами доступа `user = postfix`, `group = postfix`, `mode = 0600`, обеспечивающими взаимодействие Dovecot с Postfix через локальный сокет (рис. **??**).



Рисунок 2.3: Настройка сервиса lmtp и unix-сокета для взаимодействия с Postfix

В конфигурации Postfix параметр `mailbox_transport` переопределён командой `postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'`, что направляет доставку почты через unix-сокет Dovecot вместо прямой локальной доставки (рис. **??**).



Рисунок 2.4: Переопределение mailbox_transport в Postfix

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` установлен формат имени пользователя `auth_username_format = %Ln`, что обеспечивает аутентификацию по логину без доменной части (рис. **??**).

```
# Username character translations before it's looked up from databases. The
# value contains series of from -> to characters. For example "#@/@" means
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.
#auth_username_translation =

# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Lu

# If you want to allow master users to log in by specifying the master
```

Рисунок 2.5: Настройка формата имени пользователя в Dovecot

После внесения изменений выполнен перезапуск служб `postfix` и `dovecot` командами `systemctl restart postfix` и `systemctl restart dovecot`, что активирует обновлённые параметры конфигурации (рис. **??**).

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

С клиента отправлено тестовое письмо командой `echo .| mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net`, что инициирует передачу сообщения через SMTP на сервер (рис. **??**).

```
service auth {
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
 service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
     group = postfix
     user = postfix
     mode = 0660
}
unix_listener auth-userdb {
   mode = 0600
   user = dovecot
  }
}
```

Рисунок 2.7: Отправка тестового письма с клиента