

Introducción

Windows 8

En esta práctica de laboratorio, configurará el sistema operativo de modo que pueda seleccionar qué actualizaciones se instalan y luego cambiar la configuración para que las actualizaciones se descarguen y se instalen automáticamente.

Equipo recomendado

Para este ejercicio, se requiere el siguiente equipo:


Una computadora con una instalación reciente de Windows 8

Paso 1: Verificar las actualizaciones en su computadora.

a. Arranque la computadora. Navegue hasta la ventana Cambiar configuración al hacer clic en Panel de control > Windows Update > Cambiar configuración.



b. En el menú desplegable **Actualizaciones importantes**, seleccione **Buscar actualizaciones**, **pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas**.



c. Haga clic en Aceptar.

Paso 2: Seleccionar las actualizaciones para aplicar e instalar las actualizaciones.


a. En la ventana **Windows Update**, haga clic en el enlace que muestra cuántas actualizaciones se descargaron. Ejemplo: **2 actualizaciones importantes están disponibles**.




Nota: Si no se muestra ninguna actualización importante, haga clic en Buscar actualizaciones.

 Aparece la ventana Seleccione las actualizaciones que desea instalar. Coloque una marca de verificación junto a las actualizaciones importantes y opcionales que se instalarán y, a continuación, haga clic en Instalar.

Nota: Antes de seleccionar qué actualizaciones se instalarán, solicite permiso al instructor para instalarlas.




 vuelve a aparecer la ventana Windows Update y proporciona el progreso de la operación de actualización.



 d. La ventana Windows Update le notificará cuando se hayan descargado e instalado todas las actualizaciones.

Nota: Puede aparecer un botón **Reiniciar ahora** a la derecha del mensaje **Se instalaron las actualizaciones**. Si ve este mensaje, es necesario reiniciar la computadora para que se apliquen algunas actualizaciones del sistema operativo. Si ve este botón, haga clic en **Reiniciar ahora**.




Paso 3: Abrir el programa de utilidad de Windows Update. (Opcional)

Si reinició la computadora, vuelva a abrir la ventana **Windows Update** al hacer clic en **Panel de control** > **Windows Update**.

Paso 4: Cambiar la configuración de Windows Update para instalar actualizaciones automáticamente.

a. En la ventana Windows Update, haga clic en Cambiar configuración.

b. En la ventana Cambiar configuración, seleccione Instalar actualizaciones automáticamente (recomendado) en el menú desplegable Actualizaciones importantes.



- c. Haga clic en Aceptar para aceptar el cambio.
- d. Cierre todas las ventanas abiertas.

Reflexión

¿Por qué motivo Microsoft recomienda seleccionar la configuración "Instalar actualizaciones automáticamente"?	