

我的随笔

我的评论 我的参与

最新评论

我的标签

随笔分类

C++思考与总结(9) cocos2d-x思考与总结(16) 开发环境搭建备忘录(4)

随笔档案

2016年12月 (2)

2016年11月 (4)

2016年9月 (2)

2016年1月 (1)

2015年11月 (1)

2015年7月 (6)

2015年6月 (4)

2015年5月 (5) 2015年4月 (10)

阅读排行榜

- 1. 重载=运算符为何要返回一个引 用?(260)
- 2. 解决cocos2dx在VS2012中文版

环境下不支持中文的问题(140)


- 3. cocos2dx在命令行下创建项目
- 4. 开启BOX2D引擎的调试绘图功 能(85)
- 5. 虚函数表指针vptr的测试(72)


推荐排行榜

1. 令Code::Blocks支持C++11特性 (1)

2. 解决cocos2dx在VS2012中文版

- 点击启动,首次启动会选择一个启动盘,选择CentOS 7的镜像文件启动
- 选择Install CentOS 后就进入到图形界面安装了,根据提示来Continue就可以了,只有一步需要注意, 就是安装Software Selection不要保持默认,选择Infrastructure Server,把右边的选项都勾起来,如 下:






然后等待安装成功就可以了。这是一个无图形界面的版本。

相关配置

网络设置

目标是通过SecureCRT来连接虚拟机,步骤是:

- 用root登陆后,输入dhclient,获取一个虚拟机IP
- 右键虚拟机,选择设置(ctrl+s)-->网络,连接方式选择网络地址转换(NAT),高级-->端口转发,添加一个端口转发,主机IP是本机IP,端口号自定义,但要记住,以后SecureCRT连的就是这个IP和端口;子系统IP是虚拟机IP,端口是22,如图:



这里是说明,连接本机的192.168.11.214:9988,就相当于连接虚拟机的10.0.2.15:22

然后使用SecureCRT连接就可以了,但这里有一个问题,每次重启都要输入dhclient来分配一个ip,解决方法是:

编辑文件 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 ,将NOBOOT的值改成yes。(虽然我不

清楚为什么,但这样做就可以)

共享本机硬盘

目标是共享主机上的某一个目录或磁盘,这样就可以方便的进行开发了(本机开发,虚拟机运行)。步骤 是:

- 点击虚拟机运行窗口 --> 设备 --> 安装增强功能
- 挂载光盘并安装相关文件:

mount /dev/cdrom /media ./VBoxLinuxAdditions.run

• ctrl + s 打开虚拟机设置 --> 共享文件夹,添加一个本地共享目录,比如是ldw_share,自动挂载,固定分配,如:

