0. 环境设置

0.1 配置过程

• Ubuntu-Seed 16.04

• 攻击机 IP: 172.17.0.1 (主机)

• 用户机 IP: 172.17.0.2 (docker 容器 User)

• 服务机 IP: 172.17.0.3 (docker 容器 Server)

• 容器的创建和使用:

```
1 # 查看容器
   sudo docker ps -a
 3 # 创建并运行容器
   sudo docker run -it --name=Server --hostname=Server --privileged
   "seedubuntu" /bin/bash
   sudo docker run -it --name=User --hostname=User --privileged
    "seedubuntu" /bin/bash
6 # 运行容器
   sudo docker start User
   sudo docker exec -it User /bin/bash
   sudo docker start Server
10 | sudo docker exec -it Server /bin/bash
11 # 关闭容器
12 | sudo docker stop User
13 | sudo docker stop Server
14 # 删除容器
15 | sudo docker rm User
16 sudo docker rm Server
```

0.2 配置结果

• 查看所有容器

• 查看攻击机的 IP

```
[04/10/22]seed@VM:~/.../2022.04.08.TCP$ ifconfig docker0 Link encap:以太网 硬件地址 02:42:b7:19:49:94 inet 地址:172.17.0.1 广播:0.0.0.0 掩码:255.255.0.0 inet6 地址: fe80::42:b7ff:fe19:4994/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 跃点数:1接收数据包:439 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0 发送数据包:136 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0 碰撞:0 发送队列长度:0 接收字节:25163 (25.1 KB) 发送字节:13069 (13.0 KB)
```

• 查看用户机的 IP

root@User:/# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:ac:11:00:02

inet addr:172.17.0.2 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0

inet6 addr: fe80::42:acff:fe11:2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:4750 (4.7 KB) TX bytes:648 (648.0 B)

• 查看服务机的 IP

root@Server:/# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:ac:11:00:03

inet addr:172.17.0.3 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0

inet6 addr: fe80::42:acff:fe11:3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:4102 (4.1 KB) TX bytes:648 (648.0 B)