

Cartridge & Cloud - Unity Project Setup Guide v0.6

Baseline documental v0.6 - Sprint 16 en curso

VRM Games / Blas Luis Rocha González

01/07/2026

Índice

1. Requisitos	1
2. Paquetes directos	1
3. Identidad	1
4. Estructura	1
5. Escenas	2
6. Apertura	2
7. Importación representativa	2
8. Estado esperado	2

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.17

Baseline documental: v0.6

Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab

Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568

Estado global: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

1. Requisitos

Unity 6000.3.18f1, URP 17.3.0, Windows Build Support, Visual Studio y GitHub Desktop.

2. Paquetes directos

AI Navigation 2.0.13, Visual Studio Editor 2.0.26, Input System 1.19.0, Localization 1.5.12, URP 17.3.0, Test Framework 1.6.0 y Unity UI 2.0.0.

3. Identidad

Company VRM Games, Product Cartridge & Cloud, identifier `com.vrmgames.cartridgeandcloud`, version 0.0.17.

4. Estructura

`Assets/_Project/{Art,Data,Editor,Prefabs,Scenes,Scripts,Settings,Tests}`. Art y Prefabs se organizan por Architecture, Furniture, Products y Characters.

5. Escenas

Bootstrap debe permanecer primera. No sustituir Store en Build Profiles hasta que StoreInitial esté conectada y validada. StoreInitial se crea duplicando la escena funcional, con GUID nuevo.

6. Apertura

Esperar importación, cero errores rojos, ejecutar EditMode/PlayMode y comprobar registry/catalogs. Safe Mode se resuelve corrigiendo el primer error de compilación, no borrando assets.

7. Importación representativa

La herramienta de importación solo se ejecuta cuando cambian FBX. Los archivos principales pueden terminar en `_LOD0` y contener LOD0/1/2 internos. No borrar `.meta` de prefabs existentes.

8. Estado esperado

EditMode 1215 y PlayMode 70 PASS en la working copy actual. La escena visual continúa abierta hasta completar StoreInitial.