Kb hogy kellene kinézzen egy fuvarmegbízás rögzítése

Ez nem muszáj oldalason legyen, lehet egybe az egész kivéve az első 2 kép az muszáj ilyen oldalasa (viszont ha már túlmentünk a megbízó kiválasztásán akkor megbízó, fuvarmegbízás szám stb jelenjen meg a lap tetején, hogy ellenőrizhető legyen és utólagos módsítás során könnyű legyen megmódosítani)

1



2



3



A 2-es képen még szükséges 2 információ, ki a partner kapcsolattartója,
ki rögzítette fel a feladatot, kihez (melyik fuvarszerevzőhöz) tartozik a fuvar feladat
Mikor lett felrögzítve a fuvar, fuvartipusa(import, export, belföld, stb)).

4



5



6



7



8



Elkészült a **8 képből álló látványtervsorozat**:

1 Új fuvarmegbízás felvétele.
2 Megbízó, megbízásszám és hitelkeret ellenőrzése.
3 Felrakó, lerakó és áruadatok.
4 Rakott km, üres km és fuvardíj.
5 Hitelkeret-túllépés: hibaüzenet, letiltott továbblépés.
6 Kamion és pótkocsi; automatikusan betöltött sofőr és előző lerakóhely.
7 Kapott fuvarmegbízás feltöltése.
8 Visszaigazolás generálása, letöltése és fuvarmentés.

A fuvarmegbízás rögzítésének folyamata az alábbi lépésekből áll:

1 **Új fuvarmegbízás indítása**
A felhasználó az „Új fuvarmegbízás felvétele” gombra kattintva elindítja a rögzítést.

2 **Megbízó és megbízásszám megadása**
A megjelenő felületen kiválasztja a megbízó partnert, és megadja a fuvarmegbízás számát. A rendszer ellenőrzi a partner rendelkezésre álló hitelkeretét. Ha nincs szabad hitelkeret, hibaüzenetet jelenít meg, és nem engedi a továbblépést.

3 **Rakodóhelyek és áruadatok rögzítése**
A következő lépésben a felhasználó megadja a felrakó- és lerakóhely adatait, a rakodási időpontokat, valamint az egyes helyszíneken felrakandó vagy lerakandó áru tulajdonságait: megnevezését, súlyát, darabszámát, méreteit és rakodóméterét (LDM).

4 **Kilométeradatok és fuvardíj megadása**
Ezután rögzíti a rakott és az üres kilométereket, majd a fuvardíjat és annak pénznemét. A rendszer ellenőrzi, hogy az új fuvar díja belefér-e a partner szabad hitelkeretébe. Ha a díj meghaladná a rendelkezésre álló keretet, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg, és nem engedi a díj elfogadását vagy a továbblépést.

5 **Kamion és pótkocsi kiválasztása**
A felhasználó kiválasztja a fuvarhoz tartozó kamiont és pótkocsit. A kamion kiválasztásakor a rendszer automatikusan betölti a hozzá rendelt sofőrt és a jármű előző lerakóhelyét.
Az előző lerakóhely a megállók listájában a felrakóhely előtt jelenik meg. A rendszer az üres kilométereket az előző lerakóhely és az új fuvar felrakóhelye közötti távolság alapján számolja ki, és ennek megfelelően frissíti a korábban megadott értéket.

6 **A kapott fuvarmegbízás feltöltése**
Egy külön dokumentumfülön a felhasználó feltölti a megbízótól kapott fuvarmegbízást, amelyet a rendszer az adott fuvarhoz kapcsol.

7 **Visszaigazolás készítése**
A rögzített adatok alapján a rendszer elkészíti a fuvarmegbízás visszaigazolását, amelyet a felhasználó ellenőrizhet és letölthet.

8 **A fuvar mentése**
Az adatok ellenőrzése, a fuvarmegbízás feltöltése és a visszaigazolás elkészítése után a felhasználó elmenti a fuvart. Ezzel a fuvarmegbízás rögzítése befejeződik.