

Opis diagramu stanów klasy Pojazd holowniczy:

Diagram odzwierciedla cykl życia i stany operacji lawety w systemie.

1. Stany :

- Wolna – pojazd sprawny gotowy do przypisania do zlecenia
- Zarezerwowana – lawet została zarezerwowana w systemie do konkretnego zgłoszenia
- W trasie do klienta – laweta wyruszyła w trasę, aktualnie jedzie do klienta
- Powrót do warsztatu – transport unieruchomionego pojazdu klienta do serwisu
- Uszkodzona – lawet została uszkodzona to znaczy mechanik zgłosił awarię pojazdu

2. Tabela przejść:

Stan początkowy	Stan końcowy	bodziec	Akcja systemu
Start	wolna	Inicjalizacja lawety	statusLawety = wolna
Wolna	zarezerwowana	Zarezerwuj()	statusLawety = zarezerwowana
Zarezerwowana	Wolna	Zdejmijrezerwację()	StatusLawety = wolna
zarezerwowana	W trasie do klienta	wyjazdWTeren()	StatusLawety = w trasie
W trasie do klienta	Powrót do warsztatu	Holowanie()	StatusLawety = holowanie
Powrót do warsztatu	Wolna	Dojazd do serwisu / ZdejmijRezerwację()	StatusLawety = wolna
Wolna/zarezerwowana/w trasie do klienta/powrót do warsztatu	Uszkodzona	ZglosAwarie()	StatusLawety = awaria
Wolna/uszkodzona	usuń	Usuń()	Usunięcie lawety
W trasie do klienta	Powrót do warsztatu	Brak klienta	StatusLawety = w trasie

3. Sygnalizacja usterek :

Przejęcie w stan uszkodzona może nastąpić poprzez wywołanie metody zgłoś awarię (z każdego innego stanu):

- Z poziomu wolna
- Z poziomu w trasie do klienta
- Z poziomu powrót do warsztatu

W skrajnych przypadkach lawetę można usunąć z bazy jeżeli zostanie bardzo mocno uszkodzona bądź sprzedana poprzez wywołanie funkcji usuń z poziomu:

- Wolna
- uszkodzona.