

TP FTP (Filezilla)

1. definition du FTP
2. installation et configuration d'un serveur FTP
3. Mise en place d'un client FTP

ftp explication :

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de communication entre un serveur(qui propose un service) et un

client(qui consomme ce service).

Le FTP peut être soit un GET(on demande quelquechose) et SET(on envoi un fichier).

Le port 21 est utilisé pour les échanges entre le serveur et le client.

Le port 20 est utilisé pour échanger les fichiers.


Le protocole FTP est très utilisé, mais il est de plus en plus remplacé par des protocoles plus sécurisés comme

FTPS(FTP Secure), FTPES(FTP explicite via TLS/SSL) et SFTP(Secure File Transfer Protocol).


Mise en place d'un serveur FTP

Premierement il faut installer Filezilla Server. On peut mettre un mot de passe et changer le port d'administrateur .

Tout d'abord on va créer un utilisateur et lui accorder un virtual et native path



Ensuite on peut configurer le mode passif de FTP:



Et Pour finir je vais créer une règle dans le pare-feu du port 21,2100

The screenshot shows a window titled "Protocoles et ports" (Protocols and ports). It contains the following fields and options:

- Type de protocole :** A dropdown menu set to "TCP".
- Numéro de protocole :** A text box containing the number "6".
- Port local :** A dropdown menu set to "Ports spécifiques" (Specific ports), with a text box below it containing "21, 2100". Below this text box is an example: "Exemple : 80, 443, 5000-5010".
- Port distant :** A dropdown menu set to "Tous les ports" (All ports), with an empty text box below it. Below this text box is an example: "Exemple : 80, 443, 5000-5010".
- Paramètres ICMP (Internet Control Message Protocol) :** A section with a "Perso..." button.

Mise en place d'un client FTP

J'ai installé premièrement Filezilla Client qu'on peut retrouver sur Internet. On laisse les paramètres d'installation par défaut.

Soit on désactive le pare-feu du serveur sinon on doit configurer d'abord le client: Edition > Paramètres.

Sélectionnez une page :

- Connexion
 - FTP**
 - Mode actif
 - Mode passif
 - Serveur mandataire FTP
 - SFTP
 - Serveur mandataire générique
- Transferts
 - FTP : types de fichiers
 - Action lorsque le fichier existe
- Interface
 - Mots de passe
 - Thèmes
 - Format de Date et Heure
 - Format de la taille des fichiers
 - Listes des fichiers
- Langue
- Édition des fichiers
 - Associations par type de fichier
- Mises à jour
- Journalisation
- Débogage

OK

Annuler

Vue d'ensemble

Pour plus d'informations sur les effets de ces options, utilisez l'Assistant de configuration réseau.

Utiliser l'assistant de configuration...

Mode de transfert

☐ Passif (recommandé)

☒ Actif

☒ Autoriser un retour sur un autre mode de transfert en cas d'échec

Si vous rencontrez des problèmes pour afficher le contenu des dossiers ou pour transférer des fichiers, essayez de changer le mode de transfert par défaut.

Paramètres anti-déconnexion

☐ Envoyer des commandes FTP anti-déconnexion

Ceci n'est pas requis pour un serveur correctement configuré. Contactez l'administrateur du serveur si nécessaire.

Sélectionnez une page :

- Connexion
 - FTP
 - Mode actif
 - Mode passif**
 - Serveur mandataire FTP
 - SFTP
 - Serveur mandataire générique
- Transferts
 - FTP : types de fichiers
 - Action lorsque le fichier existe
- Interface
 - Mots de passe
 - Thèmes
 - Format de Date et Heure
 - Format de la taille des fichiers
 - Listes des fichiers
- Langue
- Édition des fichiers
 - Associations par type de fichier
- Mises à jour
- Journalisation
- Débogage

OK

Annuler


Mode passif

Certains serveurs distants mal configurés, se trouvant derrière un routeur, peuvent répondre avec leurs adresses IP locales.

☐ Utiliser l'adresse IP externe des serveurs à la place

☒ Retour en mode actif

Pour nous connecter au serveur on doit configurer les paramètres de connexion, dans mon cas ce sont les suivants:



terface - FileZilla Server 1.12.0				
elp				
Info	Type	Message		
FTP Session 11 192.16...	Command	AUTH TLS		
FTP Session 11 192.16...	Response	234 Using authentication type TLS.		
FTP Session 11 192.16...	Command	USER vmtransfert		
File-based Authentica...	Status	Invoking get_auth_data		
FTP Session 11 192.16...	Response	331 Please, specify the password.		
FTP Session 11 192.16...	Command	PASS ****		
FTP Session 11 192.16...	Response	230 Login successful.		
FTP Session 11 192.16...	Command	FEAT		
FTP Session 11 192.16...	Response	211-Features:		
FTP Session 11 192.16...	Response	211 End		
FTP Session 11 192.16...	Command	PWD		
FTP Session 11 192.16...	Response	257 "/" is current directory.		
FTP Session 11 192.16...	Command	TYPE I		
FTP Session 11 192.16...	Response	200 Type set to I		
FTP Session 11 192.16...	Command	PASV		
FTP Session 11 192.16...	Response	227 Entering Passive Mode (192,168,1,67,202,249)		
FTP Session 11 192.16...	Command	MLSD		
FTP Session 11 192.16...	Response	150 Starting data transfer.		
FTP Session 11 192.16...	Response	226 Operation successful		
Session ID	Protocol	Host	Username	Transfer
11	FTPS	192.168.1.67	vmtransfert	Idle