LYCEE LOUIS PERGAUD

Mission 2

Compte rendu

Benjamin BRUAT

07/12/2022

Microsoft Active Directory





Mise en place d'un Serveur de secours haute disponibilité en cas de défaillance du Serveur principal.

Sommaire

Sommaire 2
I/ Installation d'un Windows Server 2019 3
Configuration Proxmox 3
II/ Installation des roles de serveurs DHCP, DNS et AD 4
A) Depuis le Gestionnaire de serveur : 4
B) Configuration de l'interface : 4
C) Configuration d'une zone DNS en secondaire : 6
III/ Retour sur LABANU 7
IV/ Creation d'une nouvelle delegation 8
V/ Creation et configuration de la haute disponibilite DHCP 11
A) Creation d'un basculement 11
B) Replication des etendues de basculement 14
C) Verification de la configuration du relai DHCP 16
D) Verification de la disponibilite du Serveur de secours 17

I/ INSTALLATION D'UN WINDOWS SERVER 2019

CONFIGURATION PROXMOX

Mémoire	3.00 GiB
Processeurs	4 (1 sockets, 4 cores)
BIOS	Défaut (SeaBIOS)
Affichage	Défaut
Machine	pc-i440fx-6.1
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI
Disque Dur (ide0)	local-lvm:vm-118-disk-0,size=32G
Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/fr-fr_windows_server_2019_updated_aug_2021_x64_dvd_b863695e.iso,media=cdrom
Carte réseau (net0)	e1000=06:C3:FE:91:DF:AA,bridge=vmbr4,firewall=1

Il faut que le serveur-secours soit en relation avec REZOLAB et LABANU donc les machines doivent se trouver sur la même interface VMBR, pour ma part ce sera la n°4.

On teste la liaison entre les machines. Pour rappel, REZOLAB est en 172.17.0.10 et LABANU en 172.17.0.30

```
Statistiques Ping pour 172.17.0.10:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Administrateur>ping 172.17.0.30

Envoi d'une requête 'Ping'  172.17.0.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.0.30 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 172.17.0.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.0.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128


Statistiques Ping pour 172.17.0.30:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
```

II/ Installation des roles de serveurs DHCP, DNS et AD


A) Depuis le Gestionnaire de serveur :



B) Configuration de l'interface :




Changement de nom de « Server-Secours » (plusieurs manières possibles) :




Puis « Modifier les paramètres » :




Modifier…




Mettre le nom souhaité, laisser dans WORKGROUP :




C) CONFIGURATION D'UNE ZONE DNS EN SECONDAIRE :






Lui attribuer l'adresse IP de LABANU qui dispose déjà d'un relai DNS :




III/ RETOUR SUR LABANU

Sur le DNS principal, qui est LABANU :




On pointe ce nouvel hôte sur l'adresse IP de « Server-Secours » :





Voici une fois créé :



IV/ CREATION D'UNE NOUVELLE DELEGATION










Comme on peut l'apercevoir sur la capture ci-dessus, nous n'arrivons pas à atteindre le DNS du Serveur secours.

Pour remédier à cela, il nous faudra autoriser un transfert de zone depuis LABANU :






On actualise depuis le Serveur de secours :




Cela fonctionne maintenant !

V/ CREATION ET CONFIGURATION DE LA HAUTE DISPONIBILITE DHCP


A) CREATION D'UN BASCULEMENT










On enlève « l'authentification du message :






Configurer un basculement
Un basculement va être configuré entre rezolab.gsb.com et server-secours avec les paramètres suivants.
Étendues :
192.168.180.0
192.168.140.0
Nom de la relation : rezolab.gsb.cor
Délai de transition maximal du client (MCLT) : 1 h 0 min
Mode : Équilibrage de
Intervalle de basculement d'état : 60 min
Pourcentage d'équilibrage de charge
Serveur local : 50 %
Serveur partenaire : 50 %
< Précédent
Terminer
Annuler


Configurer un basculement
Progression de la configuration du basculement.
Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tâches de configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencontrées.
Ajouter des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Désactiver des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Création de la configuration du basculement sur le serveur hôte .....Réussi
Création de la config. du basculement sur le serveur partenaire .....Réussit
Activer des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Réussite de la configuration du basculement.
Fermer


B) REPLICATION DES ETENDUES DE BASCULEMENT







Vérification de statistique d'une étendue :



C) VERIFICATION DE LA CONFIGURATION DU RELAI DHCP

La machine P1 est bien du côté « client » :

vmbr13 | Modèle: | Intel E1000

Bridge	Actif	Commentaire
vmbr0	Oui	Internet
vmbr1	Oui	LAN
vmbr10	Oui	
vmbr11	Oui	
vmbr12	Oui	Câble 1
vmbr13	Oui	Câble 2

REZOLAB est bien du côté « Serveur » :

vmbr14 | Modèle: | Intel E1000

Bridge	Actif	Commentaire
vmbr0	Oui	Internet
vmbr1	Oui	LAN
vmbr10	Oui	
vmbr11	Oui	
vmbr12	Oui	Câble 1
vmbr13	Oui	Câble 2
vmbr14	Oui	Câble 3

```
C:\Users\Administrateur.P1>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Instance Ethernet 0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB.com
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ec98:bc0d:9c39:9c7a%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.130.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.130.254
```

D) VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE DU SERVEUR DE SECOURS



Depuis le client P1 :

```
C:\Users\Administrateur.P1>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Instance Ethernet 0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : GSB.com
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ec98:bc0d:9c39:9c7a%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.17.0.15
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.17.255.254
```

Vérification sur le Serveur-Secours :

