


Compte rendu soccer


1. Tache 1 installation de la machine Windows 11


Pour la création de ma machine virtuelle sous Windows 11 j'ai pris l'option custom Advanced



Grace à l'option custom Advanced sa nous sélection automatiquement les paramètres donc on click sur rentre l'ISO plus tard



On choisit l'option Windows car on souhaite crée un poste clients sur Windows 11 on fait donc **next**







Très important il faut choisir le support on veut enregistrer la machine virtuelle de préférence sur un disque D

On doit entrer un mot de passe ici car windows11 nous oblige à entrer un mot de passe





Ici on choisie UEFI puis **NEXT**

Il faut la capacité de la mémoire virtuel de la machine virtuelle pour Windows 11 obliger de maitre **4GB** ou plus




On prend 1 processeur et 4 Cores car le paramètre de la machine virtuel doit être le plus proche possible de la machine physique

On prend le use network dans tous les cas on sera obligé de la custom plus tard et on fait **NEXT**





Pour le **SCSI** on prend celle qui est recommandé

Il ne faut pas choisir le ramander mais on doit se mettre en **SATA** car Windows 11 reconnaît le contrôleur SATA nativement. puis faire **NEXT**




On prend la création de nouvelle disque virtuel puis

On fait **NEXT**




On mais **64GB** on peut même mettre un peu moins aussi

C'est le nom que va porter la machine si on veut changer on peut la changer ici puis **NEXT**




Ici il très important de sélectionner le bon iso qui fonctionne sinon la machine ne ce lancera pas et apreson fait **NEXT**




Si le étape suivant son bien réalise votre machine devrait se lance et a vous de jouer pour configurer votre poste Windows.

IMPORTANT : pour l'installation de de Windows 10 il faut suivre les même étape et juste choisir le iso de Windows 10 et choisir la bonne version de Windows 10


2. Configuration du poste clients Windows




Après on fait l'installation de windows 11




L'installation prends un peu de temps il faut patienter



On choisit la langue de Windows



Dans les panneau de configuration sur la machine virtuelle on configure sur le DHCP pour que le Windows serveur nous attribue une adresse ip automatiquement



```

C:\Users\darri>ip a
'ip' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\darri>ip a
'ip' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\darri>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : apml.intra
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8be8:1b51:a45c:c78f%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.104.52
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\darri> ping 192.168.104.50

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.104.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.50 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64


Statistiques Ping pour 192.168.104.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\darri>
  
```


Après avoir réglé les paramètres de l'adresse IP on se rend dans l'invite de commande pour Ping le poste Windows serveur pour savoir si ma machine et le poste Windows serveur se connecte et dans ce cas ici cela fonctionne car j'ai envoyé 4 données qui ont été reçues avec 0 perte

3. Installation et configuration de restdesk



Restdesk sert à donner la main au poste qui souhaite se connecter grâce l'id restdesk pour pouvoir règle ou pour le dépannage au distance pour l'installation restdesk il faut d'abord l'installer sur ton poste physique puis se rendre sur ta machiné et installer vmtool pour pouvoir le copier sur ton poste virtuel depuis le poste physique



Après sa on peut maintenant copier le restdesk télécharger sur ton poste physique .



Faut configurer restdesk comme on peut le voir il est pas encore connecté au Windows serveur donc on modifie c'est information suivant :



On peut voir que le restdest est connecte au serveur et lorsque l'admin essaye de se connecte je reçois ce message

4.test la connectivité entre tous les machines

Pour cela je me suis rendu dans l'invite de commande cmd puis j'ai ping tous nos machines avec la commande **ping** **adresse Ip**

```
C:\Users\darri>ping 192.168.104.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.104.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.104.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.104.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\darri>ping 192.168.104.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.104.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.104.100 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.104.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\darri>
```

On peut voir que la connexion entre les machines est bon.