BÀI E2: TẠO, HIỆU CHỈNH TRANG WEB VÀ THIẾT KẾ THANH ĐIỀU HƯỚNG

1. Tạo thêm trang mới

Bước 1. Nháy thẻ **Pages,** di chuyền con trỏ chuột đến biểu tượng ở giữa bên dưới thẻ **Pages,** xuất hiện 4 tùy chọn

Bước 2. Nháy chọn **New page** để tạo thêm trang mới.

Bước 3. Xuất hiện hộp thoại **New page** / nhập tên trang mới, chọn **Done.**



2. Hiệu chỉnh các trang

Đối với trang chủ:

+ nháy chọn biểu tượng **Trang chủ,**
+ nháy chọn biểu tượng nằm bên phải **Trang chủ,**
+ xuất hiện 3 tuỳ chọn :
    - **Duplicate page**: Tạo một trang là bản sao của trang chù

- **Properties**: Cho phép đổi tên trang chủ hoặc đặt tên rút gọn cho trang chủ. Nháy đúp để đổi tên
- **Add subpage**: Cho phép thêm một trang con



Đối với trang:

nháy chọn biểu tượng bên phải biểu tượng của trang cần hiệu chỉnh
xuất hiện các tuỳ chọn



+ **Make homepage**: Đặt trang làm trang chủ
+ **Duplicate page**: Tạo một bản sao của trang.
+ **Properties**: Cho phép đổi tên trang hoặc đặt tên rút gọn cho trang. nháy đúp chuột vào tên trang để đổi tên.
+ **Add subpage**: Cho phép thêm một trang con.
+ **Hide from navigation**: Không hiển thị trên thanh điều hướng.
+ **Delete**: Xoá trang.

3. Thiết kế thanh điều hướng

Mặc định thanh điều hướng nằm ngang và sẽ hiển thị trên cùng của tất cả các trang web.

Thay đổi vị trí hiển thị các trang:

sắp xếp lại thứ tự các trang nội dung bằng cách kéo thả trang cần thay đổi trên danh sách các trang Đến vị trí mới.

Việc thay đổi vị trí này sẽ làm thay đổi vị trí hiển thị các trang nội dung trên thanh điều hướng.

Thanh điều hướng dùng để chuyển hướng từ trang này Đến trang khác, thường đặt ở đầu mỗi trang.

Các trang có thể được nhân bản, đổi tên, chuyển thành trang con, ẩn trên thanh điều hướng, xoá hoặc thay đổi vị trí.

THỰC HÀNH

Yêu cầu: Sử dụng trang web chủ đề bán hàng đã tạo trong bài thực hành của bài E1, em hãy thiết kế thanh điều hướng và tạo các trang (chưa có dữ liệu): Sản phẩm, Tin tức, Sự kiện, Chính sách,

Liên hệ. Thực hiện các thao tác trên trang như: thay đổi vị trí hiển thị, nhân bản, ẩn, xoá, đổi tên để thiết kế thanh điều hướng theo mẫu như



Hình 7. Kết quả thanh điều hướng cần tạo

Lời giải:

1. Tạo các trang và thiết kế thanh điều hướng

+ Bước 1. Nháy chọn thẻ **Pages**, đưa con trỏ đến biểu tượng
+ chọn **New page**.
+ Xuất hiện hộp thoại **New page**
+ nhập tên trang cần tạo là "Sản phẩm"
+ chọn **Done.**



2. Thay đổi vị trí hiển thị, nhân bản, ẩn/hiển thị, xoá và đổi tên các trang.

Thay đổi vị trí hiển thị trang:

kéo thả trang **đó** đến vị trí mới.

Thực hiện di chuyển tương tự với các trang còn lại



*Hình 11. Thay đổi vị trí trang **Tin tức***

Nhân bản trang:

+ Nháy chọn biểu tượng nằm bên phải trang cần nhân bản (ví dụ trang **Tin tức)**
+ chọn **Duplicate page.**
+ Tại hộp thoại **Duplicate page**
  - nhập tên trang là "Điều khoản"
  - chọn **"Done"**.



Hình 12. Thao tác thực hiện nhân bản trang

Ẩn/hiển thị trang:

+ Nháy chọn biểu tượng ⋮ nằm bên phải trang cần ẩn (trang **Điều khoản**)
+ chọn **Hide from navigation,** trang sẽ được ẩn.



*Hình 13. Thao tác thực hiện ẩn trang **Điều khoản***

Để hiển thị trang đã ẩn

+ nháy chọn biểu tượng ⋮ nằm bên phải trang đã ẩn
+ chọn **Show in navigation.**

Xoá trang:

+ Nháy chọn biểu tượng ⋮ nằm bên phải trang cần xoá (trang **Điều khoản**)
+ chọn **Delete**, trang sẽ được xoá

Đổi tên trang: Để đổi tên trang **Home** thành **Trang chủ,**

+ nháy chọn biểu tượng ⋮ nằm bên phải trang **Home**
+ chọn **Properties.** T
+ rong mục **Name** của hộp thoại **Properties**
+ nhập vào tên mới “Trang chủ”
+ chọn **Done**



*Hình 14. Thao tác thực hiện xoá trang **Điều khoản***



Hình 15. Thao tác thực hiện đổi tên trang

Nhiệm vụ 2. Thay đổi cách trình bày thanh điều hướng

Thực hành Yêu cầu: Em hãy thay đổi cách trình bày thanh điều hướng dạng dọc và màu đen.

Lời giải:

1. Nháy chọn biểu tượng **Settings**
   - xuất hiện hộp thoại **Settings**
   - Chọn **Navigation** (điều hướng).



Hình 17. Thay đổi cài đặt thanh điều hướng

2. Trong mục **Mode** (phần tử xuất hiện nhiều nhất)
chọn **Side** (bên) để thanh điều hướng có dạng dọc
hoặc chọn **Top** (trên cùng) để thanh điều hướng có dạng ngang.



Hình 18. Thay đổi cách trình bày thanh điều hướng

Sau khi đóng hộp thoại **Settings,** thanh điều hướng sẽ được ẩn ở bên dưới biểu tượng **Show sidebar** Show sidebar nằm bên trái tên trang web, khi nháy chọn biểu tượng đó thì thanh điều hướng xuất hiện

Hình 19. Thanh điều hướng dạng dọc

3. Thay đổi màu thanh điều hướng:

Trong mục **Color** (màu)

chọn **Black** (đen).

Trường hợp nếu muốn thay đổi màu khác, em có 2 tuỳ chọn khác: **Transparent** (trong suốt**), White** (trắng).

4. Chọn một trong các chế độ xem trước để xem kết quả thiết kế. Kết quả thanh điều hướng sau khi đổi màu đen



Hình 20. Thay đổi màu thanh điều hướng

Hình 21. Đổi màu đen cho thanh điều hướng

Chân trời sáng tạo