

Linux-Systemadministration

Informationen zum File System:

df	Anzeige Partitionsbelegung, nur aktive Partitionen
/etc/fstab	File System Tabelle
mount	anhängen von Partitionen, File Systemen -- bind für eingehängte Geräte
umount	aushängen von Partitionen, File Systemen
/proc/self/mounts	aktuell
/proc/mounts	gemountete FS
/etc/mtab	dito
cat /proc/swaps	Auslagerungsspeicher
swapon/swapoff	ein- und ausschalten von SwapSPACE

Linux-Systemadministration

Das Wurzelverzeichnis des Dateisystems wird über das Kommando mount mit einem existierenden Verzeichnis dem **mount point** identifiziert

mount /dev/sda3 /home

Zugriff: Dateien auf der angegebenen Partition über den Pfadnamen /home/

1. Argument: eine Gerätedatei, blockorientiertes Gerät z.B Plattenpartition, CD-ROM usw.

mount ohne Parameter: Liste der aktuell eingehängten Dateisysteme

/etc/mtab alle Einhängevorgänge werden hier protokolliert, bei modernen Distr. nur noch Soft-Link auf:

/proc/self/mounts

Mit mount erzeugte mount points sind **nur** temporär, bis zum nächsten Neustart

Linux-Systemadministration

Die Datei /etc/fstab

Dateisysteme permanent einhängen:

Beim Hochfahren automatisch eingehängt und beim Herunterfahren wieder ausgehängt

4 Spalten

- 1. Spalte: Geräte**
- 2. Spalte: mount points**
- 3. Spalte: das verwendete Dateisystem, ext2, ext3 usw.**
- 4. Spalte: Optionen, default: Standardoptionen**
- 5. Spalte: Sicherheitskopien**
- 6. Spalte: Dateisystem prüfen mit Prioritäten**

Linux-Systemadministration

Festplattenverwaltung unter Linux

SCSI	HD	CD / DVD	SCSI	generische Geräte
	a	0		0
/dev/sd	b	/dev/sr	/dev/sg	1
	c	2		2

- Partitionierung, Programme: fdisk, gdisk
- Filesysteme ext2/ext3/ext4/xfs/jfs/..
mkfs TAB TAB
mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.fat, mkfs.vfat, mkfs.xfs

LVM Logical Volume Manager


lvm TAB.....: pvs, vgs, lvs : pv..., vg..., ls...

Linux-Systemadministration

Festplattenverwaltung unter Linux

IBM bestimmte 4 primäre Partitionen

Festplatte: /dev/sda	1. prim. Part.: /dev/sda1	2. prim. Part.: /dev/sda2	3. prim. Part.: /dev/sda3 = erweiterte Partition
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---



440 Byte

Bootloader,
generic

Rest:

Partitionstabelle
MBR-Ende
Kennung

1. log. Part.:
/dev/sda5

2. log. Part.:
/dev/sda6

Linux Zählung Partitionen:
Primär: 1, 2, 3, 4
Logisch: 5, 6, 7,