Partition Wizard

TUTORIAL

Izradio: Božidar Katanović

U Tool bar-u su navedene sve vitalne funkcije koje se najčešće koriste.


U Action Panel-u su izlistane operacije u dvije grupe (Partition Option i Disk

Operation), također, ovdje se mogu pronaći funkcije koje još nisu korištene.

Legenda na dnu ekrana pokazuje vrste pariticije, svaka je označena svojom bojom.

Disk Map-a daje grafički prikaz partiicije i slobodnog prostora.

The Disk / Partition List prikazuje popis disova, particija i detljnijih informacija o svakom zasebno.




Align All Partition

Nužno je prestrojiti particije kako bi se osigurao optimalan rad i poboljšale performanse tvrdog diska.

Označimo disk gdje želimo primijeniti prestrojavanje, odaberemo "Disk" na alatnoj traci i iz padajućeg izbornika odaberemo "Align All Parition".

Pojavit će se prozorčić s informacijom koliko particija će biti prestrojeno. (odaberemo OK i nakon toga Apply).




Kopiranje diska

Odaberemo disk koji želimo kopirati, te odaberemo Copy opciju u alatnoj traci.

Postupak:


- 1. Odabiranje izvorišnog diska
- 2. Odabiranje odredišnog diska
- 3. Odabiranje metode kopiranja:
 - 3.1. Prilagodi particiju cijelom disku
 - 3.2. Kopiraj particiju bez mijenjanja veličine
 - 3.3. Kopiraj particiju s minimalnog veličinom



Brisanje particija

Za brisanje svih particija odaberite opciju Delete All Partition pod Disk izbornikom.

Za brisanje pojedinih particija, odaberite particiju koju želite brisati te odaberite opciju Delete.





Extend partition

Proširivanje particija omogućuje direktno korištenje slobodnog prostora drugih particija ili ne određenog prostora.

Pritisnite na pariticju koju želite proširiti (desni klik) i odaberite extend. Zatim odaberite particiju ili slobodan prostor koji želite koristit za proširivanje. Na kraju je još potrebno samo odabrati koliko želimo proširiti particiju.









Move / Resize Partition

Odaberite particiju koju želite premjestit ili resize-at, odaberite Move/Resize


Ako ne postoji dovoljno prostora za mjenjanje veličine, možete smanjiti neku drugu particiju, na taj način podaci ostaju sigurni.





Create partition

Kada kreirate particiju, prvo trebate odabrati neraspoređen prostor koji želite iskoristiti za kreiranje paritciju. Nakon toga odaberetet Create na alatnoj traci. Partition wizard podržava FAT12, FAT16, FAT32 i NTFS formate. Pojavit će se novi prozorčić:




Morat ćete odlučit o sljedećim parametrima: Main partition/logical partition, Drive letter, Type of file system, Cluster Size, Volume label of the partition.

Formatiranje particije

Prvo odaberite particiju koju bi željeli formatirati i odaberite Format na alatnoj traci.

Kada okoristite ovu funkciju morate ponovno postaviti oznaku diska i veličinu klastera nove particije.

Moguće veličine klastera su: 512 Bytes, 1KB, 2KB, 4KB, 8KB, 16KB, 32KB, 64 KB. Preporučuje se korištenje default veličine.



Razdvajanje particije

Ova opcija omogućuje razdvajanje particije bez opasnosti od gubitaka podataka.

Odaberite particiju koju želite razdvojit i pritisnite na Split Parititon u akcijskom panelu.



