



Rôles et accès dans le système

Guide de référence pour le transfert de compétences, la formation des agents et l'administration des habilitations.

HAUQE

Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement

Version	1.0
Date	03/08/2026
Source	Matrice RBAC du projet HAUQE Certif
Usage	Formation, passation et contrôle des habilitations

Comment lire ce document

Le système applique un contrôle d'accès par permissions (RBAC). Un rôle regroupe plusieurs permissions. Une permission associe un module à une action, par exemple COLLECTE.CREER ou VALIDATION.VALIDER.

Accès minimal	Chaque agent reçoit uniquement les droits nécessaires à sa mission.
Séparation des fonctions	Préparation, vérification, contrôle, validation et intégration sont distribués entre plusieurs rôles.
Traçabilité	Les actions sensibles doivent être inscrites dans le journal d'audit.
Administration	La matrice initiale est modifiable par un administrateur habilité, sans modifier le code.

Vue synthétique des rôles

Rôle	Mission principale	Niveau
Administrateur HAUQE	Administrateur fonctionnel disposant de l'ensemble des permissions du système, notamment la gestion des comptes, rôles, référentiels, règles, audits et opérations métier.	100
Direction Technique	Autorité métier chargée notamment de la validation définitive, des arbitrages et des décisions sensibles.	90
Point focal BNEC / Superviseur	Supervise les dossiers, organise les affectations, contrôle la recevabilité et réalise la revue technique.	80
Administrateur fonctionnel BNEC	Prépare et réalise l'intégration des dossiers validés dans la BNEC ainsi que le contrôle post-intégration.	70
Agent vérificateur	Réalise les vérifications documentaires, contrôle la cohérence des données, les anomalies, les doublons et les confirmations externes.	60
Contrôleur / Évaluateur FUCCS	Applique la grille FUCCS publiée, enregistre les notes, preuves, commentaires et constats du contrôle.	60
Cellule de Veille des Certifications	Suit les échéances, renouvellements, risques, alertes et changements affectant les certifications.	50
Agent de collecte	Collecte, saisit et corrige les informations et pièces nécessaires à la constitution des dossiers.	40
Consultation en lecture seule	Profil destiné aux utilisateurs autorisés à consulter certaines données sans pouvoir les modifier.	10

Administrateur HAUQE

Code : ADMIN_HAUQE**Niveau :** 100**Statut :** ACTIF

Administrateur fonctionnel disposant de l'ensemble des permissions du système, notamment la gestion des comptes, rôles, référentiels, règles, audits et opérations métier.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Tous les modules	Accès complet et administration générale

Direction Technique

Code : DIRECTION_TECHNIQUE

Niveau : 90

Statut : ACTIF

Autorité métier chargée notamment de la validation définitive, des arbitrages et des décisions sensibles.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Administration	Superviser
Journal d'audit	Exporter • Consulter
Certifications	Consulter
Classement SNCC	Consulter • Valider
Documents	Consulter • Télécharger
Entreprises	Exporter • Consulter
Grilles	Consulter
Incidents	Consulter
INFC	Consulter • Valider
Organismes	Consulter
Permissions	Consulter
Publications	Approuver • Consulter • Publier
Qualité des données	Consulter • Valider
Rapports	Exporter • Générer • Consulter • Valider
Référentiels	Consulter
Règles métier	Consulter
Rôles	Consulter
Scoring	Consulter • Valider
Utilisateurs	Consulter
Validation	Ajourner • Consulter • Rejeter • Valider • Valider sous réserve

Point focal BNEC / Superviseur

Code : POINT_FOCAL_BNEC

Niveau : 80

Statut : ACTIF

Supervise les dossiers, organise les affectations, contrôle la recevabilité et réalise la revue technique.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Alertes	Affecter • Consulter
Journal d'audit	Consulter
Certifications	Consulter
Collecte	Affecter • Consulter
Contrôle FUCCS	Consulter
Documents	Consulter • Télécharger
Entreprises	Consulter
Incidents	Consulter
Organismes	Consulter
Rapports	Exporter • Générer • Consulter
Référentiels	Consulter
Utilisateurs	Consulter
Validation	Consulter
Vérification	Affecter • Clôturer • Consulter

Administrateur fonctionnel BNEC

Code : ADMIN_BNEC

Niveau : 70

Statut : ACTIF

Prépare et réalise l'intégration des dossiers validés dans la BNEC ainsi que le contrôle post-intégration.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Journal d'audit	Consulter
Certifications	Consulter
Documents	Consulter • Télécharger
Entreprises	Consulter
Intégration BNEC	Intégrer • Consulter • Postcontrôler • Précontrôler
Organismes	Consulter
Rapports	Générer • Consulter
Validation	Consulter

Agent vérificateur

Code : VERIFICATEUR**Niveau :** 60**Statut :** ACTIF

Réalise les vérifications documentaires, contrôle la cohérence des données, les anomalies, les doublons et les confirmations externes.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Certifications	Consulter • Vérifier
Documents	Déposer • Consulter • Télécharger
Entreprises	Consulter
Incidents	Déclarer
Organismes	Consulter
Référentiels	Consulter
Vérification	Confirmer • Consulter • Signaler une anomalie • Vérifier

Contrôleur / Évaluateur FUCCS

Code : CONTROLEUR_FUCCS

Niveau : 60

Statut : ACTIF

Applique la grille FUCCS publiée, enregistre les notes, preuves, commentaires et constats du contrôle.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Certifications	Consulter
Contrôle FUCCS	Démarrer • Consulter • Modifier • Noter • Terminer
Documents	Déposer • Consulter • Télécharger
Entreprises	Consulter
Grilles	Consulter
Référentiels	Consulter
Vérification	Consulter

Cellule de Veille des Certifications

Code : CELLULE_VEILLE

Niveau : 50

Statut : ACTIF

Suit les échéances, renouvellements, risques, alertes et changements affectant les certifications.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Alertes	Affecter • Clôturer • Consulter • Traiter
Certifications	Consulter
Documents	Déposer • Consulter • Télécharger
Échéances	Clôturer • Créer • Consulter • Modifier
Entreprises	Consulter
Incidents	Déclarer • Consulter
Organismes	Consulter
Rapports	Exporter • Générer • Consulter
Cellule de veille	Clôturer • Créer • Consulter • Relancer

Agent de collecte

Code : AGENT_COLLECTE**Niveau :** 40**Statut :** ACTIF

Collecte, saisit et corrige les informations et pièces nécessaires à la constitution des dossiers.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Certifications	Consulter
Collecte	Créer • Consulter • Modifier • Soumettre
Documents	Déposer • Consulter • Télécharger
Entreprises	Créer • Consulter • Modifier
Organismes	Consulter
Référentiels	Consulter

Point d'attention

L'agent peut créer et remplir une fiche, mais ne possède pas COLLECTE.AFFECTER. La campagne et la mission doivent être créées et affectées par un superviseur ou un point focal.

Consultation en lecture seule

Code : LECTEUR

Niveau : 10

Statut : ACTIF

Profil destiné aux utilisateurs autorisés à consulter certaines données sans pouvoir les modifier.

Accès autorisés

Module	Actions autorisées
Alertes	Consulter
Certifications	Consulter
Classement SNCC	Consulter
Documents	Consulter • Télécharger
Échéances	Consulter
Entreprises	Consulter
Grilles	Consulter
INFC	Consulter
Organismes	Consulter
Rapports	Consulter
Référentiels	Consulter
Scoring	Consulter
Validation	Consulter
Cellule de veille	Consulter

Rappels pour l'administration des accès

Attribution	Attribuer un rôle en fonction de la fiche de poste et de la responsabilité réelle.
Cumul	Éviter les cumuls incompatibles, notamment contrôle et validation définitive sur le même dossier.
Révision	Réexaminer régulièrement les rôles des agents mutés, absents ou sortants.
Désactivation	Retirer ou désactiver immédiatement les accès devenus inutiles.
Audit	Contrôler le journal d'audit après toute modification importante de la matrice.

Note : ce document décrit la matrice technique initiale du projet. Les habilitations effectivement attribuées en production doivent être contrôlées dans Administration > Utilisateurs et rôles.