

Programvare

I. RDP (Remote desktop)

- Gå inne i ‘Setnings’.
- Søke opp ‘Remote Desktop’ å klikke på ‘on’ = enable
- Lese videre på den sammen side og finne ‘User accounts’, der klikke du på ‘Select users that can remotely access this PC’.
 - Her kan man lege til ulike ansatte og slette dem på den sammen måte.

This PC name ‘UB-IT-Avdeling’ to connect to your remote device:

DESKTOP-1T0TGM3

- Når du søker opp ‘Remote Desktop Connection’ i den søkbar nede på din venstre side, klikke på dem.
- En lite window skal komme opp, stå i ‘General’ og ta din datamaskin nane av din VM:
 - **Ansatte 0 = DESKTOP-7MTQHD6**
 - Klikke på ‘connect’ å vente.
[Det er mulig at det kan komme en feilmelding nå man ikke har ‘enable’ Remote Desktop på din egen Ansatte 0 VM]
 - Gå inn i setning og søker opp Remote Desktop.
 - ‘Enable’ Remote Desktop.
- **Prøv igjen**, det skal fungere nå.
- Vent for den grønne linje å bli ferdig og etter dette en andre lite window komme opp.
[Dette kan komme opp:
‘The identity of the remote computer cannot be verified. Do you want to connect anyway?’]
 - Klikke på ‘Yes’ for å gå videre.
- Din ansatte 0 VM blir kople til med UB-26-Avdeling [Placeholder av bilder skal bli tatt sammen snart.]

- På din egen laptop med din VM åpen kan du se:

Virtual Machine Connection

'The connection was lost because another user connected to the virtual machine. Try to connect again. If the problem persists, contact your system administrator.'

Would you like to try to reconnect?

Reconnect

Exist

- Det er normalt å se, det bare betyr at du har suksessfullt finn mission å kople din VM til hoved IT-avdeling.

II. OSB (Open Broadcaster Software)

- Først installer OSB på IT-avdelingens maskin (hoved maskin).
 - Ta opptak av arbeidet dere gjør.

Link: <https://obsproject.com/welcome>

- Gå inne i OSB setning å søke ”, klikk på OSB skjermen skal fungere.