



การใช้งาน Window Server และ Link Portal (Prism)





การใช้งาน Window Server และ Link Portal (Prism)

เข้าใช้งานผ่าน Remote Desktop Connection โดยใช้ Public IP ตามด้วย Port ตัวอย่าง เช่น 203.151.136.123:14322








2. เข้าใช้งานผ่าน Link Portal : Log in ด้วย User และ Password

Self-Service Portal หรือ Link Portal เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถดูสถานะการ ทำงานเบื้องต้นของ VM แต่ละตัว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Link ที่ระบุใน E-mail จากนั้นลงชื่อเข้า ใช้ด้วย Username และ Password ที่แจ้งไว้ตาม E-mail


Remark: หากต้องการ Reset Password รบกวนแจ้ง INET ผ่านทาง noc@inet.co.th และ 02-257-7111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น https://nxportal02.inet.co.th:9440/console/#login



ภาพที่ 1 หน้าจอ login เข้า PRISM






ภาพที่ 2 หน้าจอ login เข้า PRISM

กรอบสีแดง : ชื่อ VM

กรอบสีเขียว : Status VM

หากผู้ใช้บริการต้องการ Monitor หรือเข้าใช้งาน VM ให้ทำการกดที่ชื่อ VM ดังกล่าว หน้า Portal จะแสดง Summary Detail VM และแสดง Performance VM Real-Time



ภาพที่ 3 หน้าจอ Summary Detail และ Performance VM Real-Time

กรอบสีน้ำเงิน: Performance VM Real-Time

กรอบสีแดง: Menu Lunch Console และ Menu Power Off



Menu Lunch Console: เป็น Console แยก Pop-up หน้าต่าง Browser ขึ้นมา ดังรูป
Remark: การใช้งานผ่าน Console ไม่สามารถ Copy & Paste ไฟล์หรือข้อมูล จากเครื่อง PC หรือ Laptop
ได้ แนะนำให้ใช้งานผ่าน Remote Desktop Connection เพื่อตอบโจทย์กว่า



ภาพที่ 4 หน้าจอ Pop-up VM เมื่อกด Lunch Console

Menu Power Off: เป็นการกด Off VM แบบ Force Power off ซึ่งอาจกระทบการใช้งานหรือ Service ที่ ใช้งานอยู่ แนะนำให้เลือก More > Guest Shutdown เพื่อความปลอดภัยของ Service ดังรูปด้านล่าง

