Encender el programa.

- Abrir carpeta «SireMusic_7«
- 2. Pincha en «Herramientas»
- 3. Pincha en «Abrir la carpeta actual en un terminal»
- 4. Escribe en el terminal: «./SireMusic»
- 5. Intro.
- 6. Se abre el MENÚ

Introducir nuevas canciones.

Descarga de canciones:

- Busca la canción en Youtube
- Descarga la canción en mp3 (existen varias formas de hacerlo, en windows recomendamos el programa «aTube Catcher», o PINCHANDO AQUÍ
- 3. Comprueba en «Audacity» el volumen del audio (usa los efectos de «Limitar» y «Amplificar»), así como elimina partes de la canción que no desees.
- 4. Guarda la canción.

Procedimientos previos:

- 1. El formato de la canción deberá ser *.mp3
- 2. Renombra la canción para que **ninguna tilde o apóstrofe** en el nombre.
- 3. Advertencia: El programa admite hasta 100 canciones.

Introducimos la canción en el programa:

4. Con el programa SireMusic apagado, pegamos la canción en la carpeta: /home/usuario/Escritorio/SireMusic_7/musica (La carpeta SireMusic_7 del escritorio)

- 5. Encendemos el programa y esperamos a que termine de renderizar (¿os gusta esta palabra?)
- 6. Cuando aparece el Menú, ya está la canción en el programa. Se pueden meter varias canciones a la vez. Si ya existe una canción con ese nombre no se meterá.
- 7. En la opción 5 del menú podreís borrar alguna canción ya introducida.

Programar «Alarmas». * CONSULTAR LA TABLA DE ALARMAS

- 1. En el menú, Pulsa 1.
- 2. Elige el día pulsando «1, 2, 3, 4 ó 5«
- 3. Elige la hora
- 4. Elige los minutos
- 5. Elige la canción escribiendo su número
- 6. Elige el canal: , 0 todo el colegio, 1 zona de 1º a 3º, 2 zona de 4º a 6º, .
- 7. En «Deseas reproducir una canción seguida de esta?» Pulsa «1» para elegir otra canción o pulsa «0» para terminar.

Borrar «Alarmas»

- 1. En el menú, Pulsa 2.
- 2. Elige el número del alarma que quieras eliminar.
- 3. Elige un número de una alarma que no esté para volver al Menú

Poner en funcionamiento las «Alarmas"

1. Automáticamente cuando se inicia el programa empieza la detección y funcionamiento de las alarmas.

*TABLA DE ALARMAS

Día	Hora	Minutos	Canción	Zona
L a V	8	40	Elige nº	3
L a V	8	45	Elige nº	3
L a V	8	50	Elige nº	3
L a V	8	55	Elige nº	3
L a V	11	25	Elige nº	2
L a V	12	00	Elige nº	1
L a V	13	45	Elige nº	2
L a V	13	55	Elige nº	3

Problemas técnicos

Me gustaría recordar que este programa se encuentra todavía en fase de desarrollo, por lo que cualquier problema o sugerencia será bien atendida a través de este correro:

byaletalsan@gmail.com

MUCHAS GRACIAS