# Distribúcia multicastovej prevádzky


Andrej Šišila, Marián Vachalík

## Obsah

1.1	Topológia	3
1.2	Úlohy	4
	1.2.1 Nakonfigurovať IS-IS	4

#### 1.1 Topológia

Budeme konfigurovať distribúciu multicastovej prevádzky so smerovacím protokolom IS-IS na topológií, ktorá je znázornená na obrázku 1. IP adresácia je uvedená v tabuľke 1 a dopĺňa grafické znázornenie topológie na obrázku 1.



Obr. 1: Topológia IS-IS

Tabuľka 1: IP adresácia

Smerovač	Funkcia	Rozhranie	IP adresa	Maska
		Fa0/0	10.0.12.1	255.255.255.0
R1	L2	Fa0/1	10.100.15.1	255.255.255.0
		Lo0	10.255.255.1	255.255.255.255
		Fa0/0	10.0.12.2	255.255.255.0
R2	L2	Fa0/1	10.100.234.2	255.255.255.0
		Lo0	10.255.255.2	255.255.255
		Fa0/0	10.1.38.3	255.255.255.0
R3	3 L1/L2	Fa0/1	10.0.234.3	255.255.255.0
INS		S1/0	10.2.39.3	255.255.255.252
		Lo0	10.255.255.3	255.255.255.255
		Fa0/0	10.2.49.4	255.255.255.0
R4	L1/L2	Fa0/1	10.0.234.4	255.255.255.0
114	£ L1/L2	S1/0	10.3.104.4	255.255.255.252
		Lo0	10.255.255.4	255.255.255.255
R5	Smerovač iného systému	Fa0/1	10.100.15.5	255.255.255.0
INS		Lo0	10.255.255.5	255.255.255.255
R6	L1	Fa0/0	10.4.67.6	255.255.255.0
No		Lo0	10.255.255.6	255.255.255.255
		Fa0/1	10.4.67.7	255.255.255.0
R7	L1	S1/1	10.4.107.7	255.255.255.0
		Lo0	10.255.255.7	255.255.255.255
R8	L1	Fa0/0	10.1.38.8	255.255.255.0
IXO	KO LI	Lo0	10.255.255.8	255.255.255.255
	R9 L1	Fa0/0	10.2.49.9	255.255.255.0
R9		S1/0	10.2.39.9	255.255.255.0
		Lo0	10.255.255.9	255.255.255.255
		S1/0	10.3.104.10	255.255.255.0
R10	L1/L2	S1/1	10.4.107.10	255.255.255.0
		Lo0	10.255.255.10	255.255.255.255

### 1.2 Úlohy

### 1.2.1 Nakonfigurovať IS-IS