


Configuración Windows server




Se establece la configuración IPv4 manual del servidor, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS.




El asistente de roles de Windows Server muestra los roles relacionados con Active Directory, DNS y los Servicios de directivas de redes (NPS).




El Administrador del servidor presenta el estado general de los roles instalados, incluidos AD DS, DNS y NPAS.




En Usuarios y equipos de Active Directory se visualiza el dominio seguridad.lab, la OU_RADIUS y los grupos y usuarios creados para la práctica.




La pestaña General muestra las propiedades del grupo GRP_RADIUS_NIVEL0.




La pestaña Miembros confirma que Usuario Nivel0 pertenece al grupo GRP_RADIUS_NIVEL0.




La pestaña General muestra las propiedades del grupo GRP_RADIUS_NIVEL10.




La pestaña Miembros confirma que Usuario Nivel10 pertenece al grupo GRP_RADIUS_NIVEL10.




La pestaña General muestra las propiedades del grupo GRP_RADIUS_NIVEL5.




La pestaña Miembros confirma que Usuario Nivel5 pertenece al grupo GRP_RADIUS_NIVEL5.




NPS tiene registrados los clientes RADIUS R1_ROUTER (10.21.40.1) y SW1_SWITCH (10.21.40.2), ambos habilitados.




La lista de directivas de red muestra las tres políticas habilitadas y su orden de procesamiento: Nivel0, Nivel5 y Nivel10.




En las propiedades de POL_RADIUS_NIVEL0 se observa que la directiva está habilitada y configurada para conceder acceso cuando se cumplen sus condiciones.




La condición de POL_RADIUS_NIVEL0 exige que el usuario pertenezca a SEGURIDAD\GRP_RADIUS_NIVEL0.




La pestaña Restricciones de POL_RADIUS_NIVEL0 muestra los métodos de autenticación permitidos para la conexión.




En las opciones de POL_RADIUS_NIVEL0 se configura el atributo específico de Cisco que asigna el nivel de privilegio 0.




Esta captura muestra los atributos RADIUS estándar disponibles en las opciones de POL_RADIUS_NIVEL0.




En las propiedades de POL_RADIUS_NIVEL5 se observa que la directiva está habilitada y configurada para conceder acceso cuando se cumplen sus condiciones.




La condición de POL_RADIUS_NIVEL5 exige que el usuario pertenezca a SEGURIDAD\GRP_RADIUS_NIVEL5.




La pestaña Restricciones de POL_RADIUS_NIVEL5 muestra los métodos de autenticación permitidos para la conexión.




Se configura el atributo RADIUS estándar Service-Type con el valor Login para POL_RADIUS_NIVEL5.




Se configura el atributo específico de Cisco Cisco-AV-Pair para asignar el nivel de privilegio 5.




En las propiedades de POL_RADIUS_NIVEL10 se observa que la directiva está habilitada y configurada para conceder acceso cuando se cumplen sus condiciones.




La condición de POL_RADIUS_NIVEL10 exige que el usuario pertenezca a SEGURIDAD\GRP_RADIUS_NIVEL10.




La pestaña Restricciones de POL_RADIUS_NIVEL10 muestra los métodos de autenticación permitidos para la conexión.




Se configura el atributo RADIUS estándar Service-Type con el valor Login para POL_RADIUS_NIVEL10.




Se configura el atributo específico de Cisco Cisco-AV-Pair para asignar el nivel de privilegio 10.




El Explorador de archivos muestra la carpeta C:\Windows\System32\LogFiles y el archivo de registro IN2610.




El archivo IN2610 abierto en el Bloc de notas muestra registros de contabilidad de NPS con fechas y horas de eventos.



Los registros muestran eventos de autenticación y contabilidad asociados a usuario_nivel10 y al cliente RADIUS SW1_SWITCH (10.21.40.2).



En la sección Cuentas de NPS se indica que el registro de texto está configurado en C:\Windows\System32\LogFiles.



Las propiedades del archivo de registro muestran la ruta de almacenamiento, el formato ODBC heredado y la configuración de creación mensual.