HDW-Instalación SO->Tutorial

Carlos Colosimo 7*4 G/A

1. Preparación

Antes de comenzar la instalación de Windows, asegúrate de tener listos todos los materiales y recursos necesarios.

Especificaciones mínimas de hardware:

- Procesador: 1 GHz o más rápido
- RAM: 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits
- Espacio en disco duro: 16 GB para SO de 32 bits o 20 GB para SO de 64 bits
- Tarjeta gráfica: DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0




Dispositivos de entrada:

Teclado y mouse configurados (si son necesarios)



Imagen ISO de Windows:

Descárgala desde sitio oficial de Microsoft



Unidad USB:

- Al menos 8GB de capacidad
- Programa para crear USB booteable:
- Ejemplo: Rufus. Descárgalo desde rufus.ie



2. Creación de un USB Booteable

Utiliza una unidad USB para crear un medio de instalación de Windows.

Descargar e instalar Rufus:

- Descarga Rufus desde rufus.ie
- Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones en pantalla




Configuración de Rufus:

- Inserta la unidad USB en tu computadora
- Abre Rufus
- En "Dispositivo", selecciona tu unidad USB
- En "Selección de arranque", elige la imagen ISO de Windows
- Configura la "Esquema de partición" según tu sistema (MBR para BIOS o GPT para UEFI)

Proceso de copia de la imagen ISO:

- Haz clic en "Empezar"
- Espera a que Rufus copie los archivos y cree el USB booteable



Interfaz del programa:

Rufus mostrará una barra de progreso y notificará cuando el proceso esté completo

3. Configuración del BIOS/UEFI

Configura la notebook para arrancar desde el USB booteable

Acceder al BIOS/UEFI:

- Reinicia tu notebook
- Durante el arranque, presiona la tecla correspondiente (comúnmente F2, Del, Esc)





Diferencias entre BIOS y UEFI:

- BIOS es más antiguo y utiliza MBR
- UEFI es más moderno y utiliza GPT

Cambiar el orden de arranque:


- En el menú de BIOS/UEFI, encuentra la sección de "Boot" o "Arranque"
- Configura la unidad USB como la primera opción





Habilitación del modo Legacy o UEFI:

Dependiendo de tu sistema, habilita el modo Legacy o UEFI en las opciones de arranque



4. Instalación de Windows

Guía paso a paso para instalar Windows desde el USB booteable.

Proceso de arranque desde el USB:

- Inserta el USB booteable en la notebook
- Reinicia y arranca desde el USB



Pantalla de carga de la instalación de Windows:

Sigue las instrucciones en pantalla



Selección de idioma, formato de hora y teclado:

• Configura según tus preferencias y haz clic en "Siguiente"

Introducción de la clave de producto (si es necesario):


• Introduce la clave de producto de Windows

Elección del tipo de instalación:

• Personalizada o actualización

Selección y partición del disco duro:

• Selecciona el disco duro y partición donde se instalará Windows



Proceso de copiado de archivos e instalación:

• Sigue las instrucciones para copiar los archivos y completar la instalación

Configuración inicial de Windows:

Configura la cuenta de usuario y opciones de privacidad


5. Post-Instalación y Configuración Adicional

Asegura que Windows esté completamente configurado y optimizado. Buscar e instalar actualizaciones de Windows:

Utiliza Windows Update para instalar las últimas actualizaciones

Instalación de controladores:

 Usa herramientas del fabricante o Windows Update para instalar los Controladores





Instalación de software adicional:

Navegadores, suites de oficina, antivirus, etc.



Configuraciones recomendadas para mejorar el rendimiento:

• Ajusta las opciones de energía, desactiva efectos visuales innecesarios

Eliminación de bloatware:

Desinstala aplicaciones preinstaladas que no necesitas