Suite	TC ID	Test Scenario	Preconditions	Steps	Expected Result	Priority	Execution Type	Execution Date	Result	Comments
Autenticación	TC-AUT-001	Inicio de sesión de usuario	El usuario debe estar registrado y tener credenciales válidas.	1. Ingresar al sistema. 2. Introducir correo y contraseña válidos. 3. Presionar Iniciar sesión.	El sistema autentica al usuario correctamente y muestra el panel principal.	Alta	Automatizada			
Autenticación	TC-AUT-002	Recuperación de contraseña	El usuario debe tener una cuenta registrada y acceso al correo asociado.	1. Seleccionar Recuperar contraseña. 2. Ingresar el correo registrado. 3. Solicitar la recuperación. 4. Revisar el correo recibido. 5. Utilizar el enlace o código de recuperación.	El sistema envía el enlace o código de recuperación y permite al usuario restablecer su contraseña.	Alta	Manual			
Autenticación	TC-AUT-003	Administración de roles de usuarios	El usuario debe tener permisos de administrador.	1. Ingresar al módulo de administración. 2. Crear un nuevo rol. 3. Asignar el rol a un usuario. 4. Guardar los cambios.	El sistema crea el rol, lo asigna al usuario y registra la acción en la auditoría.	Alta	Automatizada			
Autenticación	TC-AUT-004	Autenticación de dos pasos	El usuario debe estar registrado y tener 2FA configurado.	1. Ingresar correo y contraseña válidos. 2. Esperar la solicitud del código 2FA. 3. Ingresar el código correcto. 4. Presionar Verificar.	El sistema valida el código 2FA y permite al usuario acceder al sistema.	Alta	Manual			
Clientes	TC-CLI-001	Registrar nuevo cliente	El usuario debe estar autenticado y tener permisos para registrar clientes.	1. Ingresar al módulo de clientes. 2. Seleccionar Nuevo cliente. 3. Completar la información requerida. 4. Presionar Guardar.	El sistema guarda la información del cliente, asigna un ID único y registra la acción en auditoría.	Alta	Automatizada			
Clientes	TC-CLI-002	Editar información de un cliente	El cliente debe estar registrado y el usuario debe tener permisos para editarlo.	1. Buscar un cliente registrado. 2. Seleccionar el cliente. 3. Modificar la información de contacto. 4. Presionar Actualizar.	El sistema guarda los cambios realizados y registra en auditoría el usuario, fecha y campos modificados.	Alta	Automatizada			
Clientes	TC-CLI-003	Buscar cliente por nombre o documento	Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.	1. Ingresar al módulo de clientes. 2. Introducir el nombre o documento del cliente en el buscador. 3. Ejecutar la búsqueda.	El sistema muestra los clientes que coinciden con el nombre o documento ingresado.	Alta	Automatizada			
Clientes	TC-CLI-004	Visualizar historial de mudanzas de un cliente	El cliente debe estar registrado y tener acceso a su perfil.	1. Buscar y seleccionar un cliente. 2. Acceder al perfil del cliente. 3. Seleccionar Historial de mudanzas.	El sistema muestra el listado de mudanzas anteriores con información como fecha, estado y monto.	Media	Automatizada			
Cotizaciones	TC-COT-001	Generar una cotización con datos válidos	El asesor ha iniciado sesión y tiene acceso al módulo de cotizaciones. Existe un cliente registrado.	1. Ingresar al módulo de cotizaciones. 2. Seleccionar Nueva cotización 3. Seleccionar o ingresar los datos del cliente. 4. Registrar los servicios de mudanza requeridos. 5. Ingresar los datos necesarios para el cálculo. 6. Seleccionar mostrar cotización.	El sistema calcula el costo total de la cotización de acuerdo con las tarifas, cantidades y parámetros registrados, mostrando el desglose correspondiente.	Alta	Automatizada			
Cotizaciones	TC-COT-002	Convertir una cotización en orden de mudanza	Debe existir una cotización aprobada con los datos del cliente y servicios registrados.	1. Ingresar al módulo de cotizaciones. 2. Seleccionar una cotización aprobada. 3. Seleccionar Convertir en orden. 4. Confirmar la conversión.	El sistema crea la orden de mudanza utilizando los datos de la cotización y actualiza el estado de la cotización como **Convertida**.	Alta	Automatizada			
Cotizaciones	TC-COT-003	Editar una cotización guardada	Debe existir una cotización previamente guardada y editable.	1. Ingresar al módulo de cotizaciones. 2. Buscar una cotización guardada. 3. Seleccionar la cotización. 4. Seleccionar Editar. 5. Modificar uno o más datos. 6. Guardar los cambios.	El sistema actualiza la cotización con la nueva información y conserva los cambios realizados.	Alta	Automatizada			
Cotizaciones	TC-COT-004	Eliminar una cotización guardada	Debe existir una cotización previamente guardada	1. Ingresar al módulo de cotizaciones. 2. Buscar una cotización guardada 3. Seleccionar cotización. 4. Presionar botón de eliminar cotización.	El sistema elimina la cotización.	Alta	Automatizada			
Órdenes	TC-ORD-001	Crear una orden de mudanza	El usuario debe estar autenticado y tener permisos para crear órdenes.	1. Ingresar al módulo de órdenes. 2. Seleccionar Nueva orden. 3. Completar los datos requeridos. 4. Presionar Guardar.	El sistema genera la orden con un número único, estado inicial **"Pendiente"** y registra la acción en auditoría.	Alta	Automatizada			
Órdenes	TC-ORD-002	Asignar fecha de servicio a una orden	Debe existir una orden de mudanza creada.	1. Ingresar al módulo de órdenes. 2. Seleccionar una orden. 3. Asignar una fecha de servicio disponible. 4. Guardar los cambios.	El sistema actualiza la fecha de servicio de la orden y registra el cambio en auditoría.	Alta	Automatizada			
Órdenes	TC-ORD-003	Actualizar el estado de una orden	Debe existir una orden de mudanza registrada y el usuario debe tener permisos para modificar su estado.	1. Ingresar al módulo de órdenes. 2. Seleccionar una orden. 3. Seleccionar un nuevo estado válido. 4. Guardar el cambio.	El sistema actualiza el estado de la orden y registra en el historial el usuario, fecha, estado anterior y nuevo estado.	Alta	Automatizada			
Órdenes	TC-ORD-004	Agregar notas y observaciones a una orden	Debe existir una orden de mudanza registrada.	1. Ingresar al módulo de órdenes. 2. Seleccionar una orden. 3. Ingresar una nota u observación. 4. Guardar la nota.	El sistema almacena la nota asociada a la orden, incluyendo el usuario y la fecha, y permite visualizarla en el historial de notas.	Media	Automatizada			
Inventario	TC-INV-001	Verificar la asignación exitosa de materiales de embalaje a una mudanza.	Existe una orden de mudanza válida. Existen materiales disponibles en inventario con cantidad suficiente.	1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Seleccionar una orden de mudanza válida. 3. Seleccionar uno o varios materiales de embalaje. 4. Ingresar cantidades disponibles en inventario. 5. Presionar asignar y confirmar la operación.	El sistema debe asignar los materiales a la orden, descontar automáticamente las cantidades correspondientes del inventario y mostrar un mensaje de confirmación.	Alta	Automatizada			
Inventario	TC-INV-002	Verificar la creación exitosa de un nuevo material.	El usuario ha iniciado sesión. Existe una orden de mudanza registrada	1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Ingresar a nuevo material. 3. Registrar los materiales requeridos. 4. Presionar guardar.	El sistema debe crear correctamente el material.	Alta	Automatizada			
Inventario	TC-INV-003	Verificar la edición exitosa de un material.	El usuario ha iniciado sesión. Existe una orden de mudanza registrada Existen materiales registrados	1. Ingresar al módulo de inventario. 2. Seleccionar material a editar. 3. Realizar los cambios requeridos. 4. Presionar guardar.	El sistema debe editar correctamente el material.	Alta	Automatizada			
Inventario	TC-INV-004	Verificar la eliminación exitosa de un material.	El usuario ha iniciado sesión. Existe una orden de mudanza registrada Existen materiales registrados	1 Ingresar al módulo de inventario. 2.Seleccionar el material que se desea eliminar. 3.Presionar Eliminar. 4 Confirmar la eliminación.	El sistema debe eliminar correctamente el material.	Alta	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-001	Registrar una operación de importación	El operador debe estar autenticado y contar con los datos válidos del cliente y país.	1 Ingresar al módulo Importación. 2.Seleccionar la opción para registrar una nueva operación. 3.Ingresar la información requerida de la importación. 4.Guardar la operación	El sistema registra correctamente la operación de importación.	Alta	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-002	Registrar una operación de exportación	El operador debe estar autenticado y contar con una orden válida para asociar.	1. Ingresar al módulo de órdenes internacionales. 2. Seleccionar Nueva orden exportación digital. 3. Ingresar la información requerida. 4. Guardar la orden.	El sistema registra correctamente la operación de exportación y la asocia a la orden correspondiente.	Alta	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-003	Digitalizar una orden de trabajo internacional	El operador debe estar autenticado y contar con la información completa de la orden.	1 Ingresar al módulo Exportación. 2.Seleccionar la opción para registrar una nueva operación. 3.Ingresar la información requerida de la exportación. 4.Adjuntar la documentación correspondiente. 5.Guardar la operación.	El sistema almacena correctamente la información de la orden de trabajo internacional en formato digital.	Alta	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-004	Registrar datos operativos de bultos y kilos	Debe existir una operación internacional registrada y el operador debe tener permisos de edición.	1 Seleccionar una operación internacional. 2.Ingresar la cantidad de bultos. 3.Ingresar la cantidad de kilos. 4 Guardar los datos	El sistema almacena correctamente la cantidad de bultos y kilos asociados a la operación.	Media	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-005	Adjuntar documentación del servicio internacional	Debe existir una operación internacional registrada y el archivo debe estar en un formato permitido.	1. Seleccionar una operación internacional. 2. Seleccionar Adjuntar documento. 3. Seleccionar un archivo PDF o imagen válido. 4. Confirmar la carga.	El sistema guarda correctamente el documento asociado al servicio internacional.	Alta	Automatizada			
Importaciones y Exportaciones	TC-IMP-006	Gestionar información general del servicio internacional	Debe existir una operación registrada y el usuario debe tener permisos de administrador.	1. Ingresar al módulo de operaciones internacionales. 2. Seleccionar una operación existente. 3. Modificar la información requerida. 4. Adjuntar la documentación correspondiente. 5. Guardar los cambios.	El sistema actualiza correctamente la información general del servicio internacional.	Alta	Automatizada			
Dashboard	TC-DAS-001	Visualizar dashboard de importaciones y exportaciones	Deben existir datos registrados de importaciones y exportaciones.	1. Ingresar al sistema. 2. Acceder al módulo Dashboard. 3. Consultar la información mostrada.	El sistema muestra correctamente gráficos y datos relacionados con las importaciones y exportaciones.	Alta	Automatizada			
Dashboard	TC-DAS-002	Consultar datos históricos de transporte	Deben existir registros históricos correspondientes al período seleccionado.	1. Ingresar al módulo de datos históricos. 2. Seleccionar el período de consulta. 3. Ejecutar la consulta.	El sistema muestra los datos históricos de transporte correspondientes al período seleccionado.	Alta	Automatizada			
Dashboard	TC-DAS-003	Generar pronóstico de transporte	Debe existir una cantidad suficiente de datos históricos para realizar el pronóstico.	1. Ingresar al módulo de pronósticos. 2. Seleccionar los parámetros requeridos. 3. Generar el pronóstico.	El sistema procesa los datos históricos y muestra los resultados del pronóstico de futuras importaciones y exportaciones.	Alta	Automatizada			
Dashboard	TC-DAS-004	Visualizar estadísticas de objetos transportados	Deben existir datos registrados de objetos transportados.	1. Ingresar al sistema. 2.Seleccionar Estadísticas. 3.Seleccionar los parámetros requeridos. 4 Consultar las estadísticas	El sistema muestra correctamente los porcentajes y cantidades de objetos transportados.	Media	Automatizada			