


Сводка сервисов проекта AIS Release Preparation

Архитектура

Проект состоит из 8 групп сервисов, оркестрируемых через WPF-приложение `Prod-GUI.ps1` :



Группы сервисов

Группа	Файлы	Документация
SQL-экспорт	bin\SQL_exp_param.bat	sql_export_rules.md
VSS	scripts\VSS-Utills.ps1	vss_rules.md
Сравнение	scripts\Compare-Export.ps1	compare_rules.md
Jira RFC	scripts\Create-RFC.ps1	jira_rfc_rules.md
Тестирование	scripts\test_sql_export.ps1	test_rules.md
GUI	bin\Prod-GUI.ps1	gui_rules.md
PB-экспорт	scripts\AIS_export.ps1	pb_export_rules.md
Инициализация	scripts\Initialize-Project.ps1	init_rules.md
Оркестратор	bin\prepare_release.bat	— (использует SQL-экспорт и Compare)

Операции в GUI

№	Операция	Сервис	Тип
0	Settings	GUI (Settings-Module.ps1)	Встроенная панель
1	SQL Export — Current	SQL-экспорт (SQL_exp_param.bat)	BAT
2	SQL Export — Main	SQL-экспорт (SQL_exp_param.bat)	BAT
3	SQL Export from Ready	SQL-экспорт (SQL_exp_ready.bat)	BAT
4	Compare & Verify	Сравнение (Compare-Export.ps1)	PS1
5	Create RFC in Jira	Jira RFC (Create-RFC.ps1)	PS1
6	Compare PB	Сравнение (Compare-PB.ps1)	PS1
7	Compare SQL	Сравнение (Compare-SQL.ps1)	PS1
8	Run Tests	Тестирование (test_sql_export.ps1)	PS1
9-14	VSS * (6 операций)	VSS (VSS-Utills.ps1 + ss.exe)	PS1 + EXE

Ключевые правила (из AGENTS.md)

Кодировка

- SQL-файлы: Windows-1251
- Документация (HTML, MD): UTF-8
- PowerShell скрипты: ASCII (для совместимости с Windows PowerShell 5.1)

Безопасность

- Пароли не хранятся в файлах (кроме VSS — зашифрован AES-256)
- Пароли передаются только как параметры командной строки

Именованение

- Скрипты: CamelCase для PowerShell (.ps1), snake_case для BAT (.bat)
- Документация: snake_case с префиксом типа

МСР-серверы

- Документация PowerBuilder и Sybase ASE (ASA) подключается только при необходимости
- МСР-серверы для внутренних сервисов проекта НЕ создаются (вся информация в файлах правил)

> **Полный свод всех правил проекта — в** `C:\AIS\AI\Prod\AGENTS.md`

Быстрый старт

1. На новом компьютере

```
.\scripts\Initialize-Project.ps1
```

2. Запуск GUI

```
.\bin\Prod-GUI.bat
```

3. Настройка путей и VSS пароля

Открыть Settings → Paths / VSS

4. Выполнить операцию

Выбрать операцию → ввести параметры → Run