


Le géoréférencement

Valentin CHARDON


Maître de conférence, faculté de géographie et d'aménagement
UNISTRA - LIVE (UMR 7362)

September 22, 2026


Accès aux données depuis : <https://remonterletemps.ign.fr/>




Accès aux données depuis :
<https://remonterletemps.ign.fr/>




Accès aux données depuis : <https://remonterletemps.ign.fr/>




QGIS - Créer votre projet QGIS



QGIS - Importer les données spatialisées



QGIS - Accès au géoréférenceur



QGIS - Configurer le géoréférenceur

Configurer Géorefrenceur

Indication du point

- ☒ Afficher l'identifiant
- ☐ Afficher les coordonnées

Unités résiduelles

- ☐ Pixels
- ☒ Utiliser les unités de la carte si possible

Rapport PDF


Marge gauche 2,00 mm

Marge droite 2,00 mm


Carte PDF

Taille de la page A3 (297x420 mm)

QGIS - Importer la donnée à géoréférencer



QGIS - Importer la donnée à géoréférencer



QGIS - Configurer le géoréférenceur

Configurer Géorefrenceur

Indication du point

- ☒ Afficher l'identifiant
- ☐ Afficher les coordonnées

Unités résiduelles

- ☐ Pixels
- ☒ Utiliser les unités de la carte si possible

Rapport PDF


Marge gauche 2,00 mm

Marge droite 2,00 mm

Carte PDF

Taille de la page A3 (297x420 mm)

QGIS - Réaliser un point d'appui



QGIS - Réaliser un groupe de points d'appui (n=8 à 12)

The screenshot shows the QGIS interface with a map of a coastal area. A dialog box titled 'Saisir les coordonnées de la carte' is open, prompting the user to enter X and Y coordinates. The dialog includes a text input field for coordinates and a checkbox for 'Cacher automatiquement la fenêtre de géoréférencement'. Below the dialog, a table titled 'Table des points d'appui' displays the coordinates of the support points. The table has 8 columns: 'id', 'X (m)', 'Y (m)', 'X (m)', 'Y (m)', 'X (m)', 'Y (m)', and 'X (m)'. The data is as follows:

id	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	X (m)
0	3298,0138	-8185,2383	932666,74	6600221,07	34,256720	-3,703913	34,455381
1	487,790061	-3871,3784	934392,84	6602221,02	-61,455731	2,355883	61,500671
2	4779,0148	-4438,8131	933870,34	6599110,82	6,127828	9,876520	11,623077
3	3391,1868	-8719,4799	930712,91	6600084,48	21,578521	-0,429859	21,582803
4	7266,8041	-1438,5761	936056,70	6597005,38	5,363465	0,144407	5,366408
5	7280,9037	-5791,8354	932908,04	6597326,77	-49,725951	-2,531696	49,790358
6	3092,0447	-2074,3638	935589,22	6600365,37	43,858149	-5,711352	44,226478

At the bottom of the QGIS window, the status bar shows 'Rotation: 0,0 °' and 'Transformation: Polynomiale 1 Erreur moyenne 56,0857 1023,7387 Aucun'.

QGIS - Lancer le géoreférencement

Géoréférencement - IGNF_PVA_1-C_1996-06-15_C085AA1362_1996_FD26-38_1010.tif

Débuter le Géoréférencement



Table des points d'appui

	0	1	2	3	4	5	6
X	3238,0118	4877,90061	4779,0148	3391,9668	7748,6041	7250,9037	3092,0447
Y	-9185,2383	-3671,3784	-4438,8131	-8719,4799	-1438,6761	-5791,8354	-2074,3638
X	932568,34	934392,54	933870,34	930712,91	936056,10	932908,04	935589,22
Y	6600221,07	6602221,02	6599110,82	6600084,48	6597005,38	6597326,77	6600365,37
X	34,265720	-61,455731	6,127828	21,578521	5,363465	-49,729851	43,860149
Y	-3,702913	2,365893	9,876520	-0,429859	0,144407	-2,531896	-6,711362
X	34,455381	91,500879	11,623077	21,582803	5,365408	49,790358	44,226478

Commencer le géoréférencement

Rotation: 0,0 ° Transformation: Polynomiale 1 Erreur moyenne: 50,6657 m, -1547 m, Aucun

QGIS - Visualiser votre donnée géoréférencée

