DOC DFS

Table des matières

1) Crée un fichier partagé 2
2)Installer le rôle DFS 5
3) Paramétrer Le DFS 7
4)Connecté un lecteur réseau 11
5) Réplication et haute disponibilité 13
5.1) Installer le rôle réplication DFS 13
5.2) Crée un fichier partagé sur le serveur de fichier 2 15
5.3) Haute disponibilité du service 18
5.4) Réplication serveur de fichier 19

1) Crée un fichier partagé

-Sur le serveur de fichier :

-allez dans explorateur de fichier → ce PC



-Clic droit → nouveau → Dossier



-clic droit sur le dossier

-propriétés



-Partage→ Partage avancés



-Cocher partager ce dossier

-Lui donné un nom

-cliquer sur appliquer



2)Installer le rôle DFS

-sur l'AD01

-allez sur gestionnaire de server



-Allez sur outil → Gestion du système de fichiers distribués dfs



-cocher espace de noms DFS dans : service de fichier de stockage → Service de fichiers ISCSI → Espaces de noms DFS



- cliquer sur « ajouter des fonctionnalités »



-cliquer sur « suivant » puis installer le DFS.

3) Paramétrer Le DFS

-Lancer « gestion du système de fichiers distribués DFS »



-Clic droit sur le domaine → Ajouter un serveur d'espaces de noms (e**space de noms DFS** est **une arborescence virtuelle** que les utilisateurs voient pour accéder à des dossiers partagés, même si ces dossiers sont répartis sur plusieurs serveurs.)



-Entrer le nom du serveur d'espace de nom



-Rentré le nom du partage



-Faire suivant

-Cocher « Espace de noms de domaine » dans Nom et paramètres de l’espace de nom puis suivant



-clic droit sur le partage de nom crée (exemple : \\dom.exemple\tatayoyo). → Nouveau dossier



-Nommer le nom du dossier de partage.



- cliquer sur Ajouter pour ajouter une cible du dossier



- ajouter une cible du dossier (allez chercher le fichier partagé crée dans le serveur de fichier) par exemple \\fs01\partage (pour aller cherché le dossier partagé nommé partage sur le serveur de fichier FS01)

Puis ok



4)Connecté un lecteur réseau

-Aller sur un poste client et dans l'explorateur de fichier. Faire clic droit sur « réseau » et « connecter un lecteur réseau… »



-mettre le chemin du dossier partager DFS puis « terminer »


Gérer
Partages0 (\\mondomaine.local\Partages0) (X:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Outils de lecteur
Ce PC › Partages0 (\\mondomaine.local\Partages0) (X:)
Rechercher dans : Partages0 ...
Nom
Modifié le
Type
Taille
Partage1
Partage2
Accès rapide
Desktop
Documents
Downloads
Pictures
Music
Videos
Ce PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Système (C:)
Partages0 (\\mond
partage2 (\\srvfic02
partage1 (\\srvfic01
Réseau
2 élément(s)
Connecter un lecteur réseau
À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?
Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :
Lecteur :
W:
Dossier :
\\mondomaine.local\Partages0\Partages0\
urir...
Exemple : \\serveur\partage
Se reconnecter lors de la connexion
Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes
Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.
Terminer
Annuler
15:14
02/09/2025


Gérer
Partages0 (\\mondomaine.local\Partages0) (X:)
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Outils de lecteur
Ce PC › Partages0 (\\mondomaine.local\Partages0) (X:)
Rechercher dans : Partages0 ...
Nom
Modifié le
Type
Taille
Partage1
02/09/2025 14:50
Dossier de fichiers
Partage2
02/09/2025 14:53
Dossier de fichiers
Accès rapide
Desktop
Documents
Downloads
Pictures
Music
Videos
Ce PC
3D Objects
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Système (C:)
Partages0 (\\mond
partage2 (\\srvfic02
partage1 (\\srvfic01
Réseau
2 élément(s)
15:18
02/09/2025

5) Réplication et haute disponibilité

Prérequis : Installer un serveur de fichier2

5.1) Installer le rôle réplication DFS

Sur serveur de fichier 1 et 2.

-Aller dans le Gestionnaire de serveur, puis gérer.



-aller dans « ajouter des rôles et fonctionnalités »



- dans Rôle de serveurs sélectionner « Réplication DFS » (dans Service de fichier et ISCSI →Services de fichier → Réplication DFS)



-Puis faire suivant puis installer

5.2) Crée un fichier partagé sur le serveur de fichier 2

-Sur le serveur de fichier :

-allez dans explorateur de fichier → ce PC



-Clic droit → nouveau → Dossier



-clic droit sur le dossier

-propriétés



-Partage→ Partage avancés



-Cocher partager ce dossier

-Lui donné un nom

-cliquer sur appliquer



5.3) Haute disponibilité du service

-allez sur Gestion du système de fichiers distribué DFS



-clic droit sur espace de nom et cliquer sur « Ajouter des espaces de noms à afficher »



-afficher OK



-La haute disponibilité du service devrait donc fonctionner

5.4) Réplication serveur de fichier

-Sur le serveur AD01

-Lancer « gestion du système de fichiers distribués DFS »



-clic droit sur le dossier dans l'espace de nom → ajouter une cible de dossier



-rentrer le dossier partagé du fichier 2 (exemple : \\FS02\Partage)



-Le message « Voulez-vous crée un groupe de réplication » devrait apparaitre et cliquer sur Oui



-Ce menu devrait apparaitre

-cliquer sur suivant



-Dans membre principal sélectionner le serveur de fichier principal



-Dans sélection de topologie cocher maille pleine (en maille pleine Chaque site est directement connecté à tous les autres. Tout le monde peut parler à tout le monde sans passer par un centre.

Hub spooke : Un centre (**Hub**) auquel se connectent tous les autres sites (**Spokes**).
Les Spokes **ne communiquent pas directement entre eux** sans passer par le Hub.



-Faire suivant puis créer



La réplication devrait marcher :