

១. ការតភ្ជាប់កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីន និងឧបករណ៍ផ្សេងៗតាម WiFi

- ប្រើ Router WiFi ដើម្បីផ្តល់ការចូលប្រើប្រាស់បណ្តាញឥតខ្សែ (Wireless) សម្រាប់កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីន និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ។
- កំណត់ Router ដោយប្រើ SSID (ឈ្មោះ: WiFi) ដែលសមស្រប និងពាក្យសម្ងាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព។
- ធ្វើឱ្យប្រាកដថា Router គាំទ្របណ្តាញទូលំទូលាយ និងមានសញ្ញាដល់គ្រប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការតភ្ជាប់។
- ចាត់ចែងអាសយដ្ឋាន IP សម្រាប់ឧបករណ៍៖
 - បើកការចែកចាយអាសយដ្ឋាន IP ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (DHCP) នៅលើ Router។
 - ឬកំណត់អាសយដ្ឋាន IP ត្រឹមត្រូវ (Static IP) សម្រាប់ឧបករណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនព្រីនដែលត្រូវការលេខសម្គាល់នៅលើបណ្តាញគ្រប់ពេល។

២. ការប្រើប្រាស់ Switch សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការតភ្ជាប់តាមខ្សែបន្ថែមពី WiFi

- តភ្ជាប់ Switch ទៅរូបភាព LAN មួយនៅលើ Router ដោយប្រើខ្សែ Ethernet។
 - ភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការតភ្ជាប់តាមខ្សែ (ឧ. Desktop, Server, ម៉ាស៊ីនព្រីនបណ្តាញ) ទៅ Switch។
 - ធ្វើឱ្យប្រាកដថា Switch គាំទ្រសមត្ថភាពល្បឿនដែលចាំបាច់ (ឧ. 1 Gbps) សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាព។
 - ឧបករណ៍ដែលតភ្ជាប់ទៅ Switch នឹងទទួលអាសយដ្ឋាន IP តាមសេវាកម្ម DHCP របស់ Router។

៣. ការប្រើប្រាស់ Router សម្រាប់ការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត និងគ្រប់គ្រងបណ្តាញ

- Router បម្រើជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្តល់ការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត និងគ្រប់គ្រងទាំងបណ្តាញតាមខ្សែ និងឥតខ្សែ។
- តភ្ជាប់រូបភាព WAN របស់ Router ទៅ Modem របស់ ISP ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។
- កំណត់ Router ដោយប្រើ៖
 - ការកំណត់ WAN (ផ្តល់ដោយ ISP)។
 - ការកំណត់ LAN ដូចជា Private IP Range (ឧ. 192.168.1.0/24)។
- បើកសុវត្ថិភាពដូចជា Firewall, NAT, និង Port Forwarding ដើម្បីតម្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
- ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងបណ្តាញតាម Web Interface របស់ Router។