

B1 TP05 : Le système d'exploitation - Les commandes

Sommaire

1) Les commandes CMD.....	3
1.1 Récupérer l'aide de commande.....	3
1.2 Comp.....	4
1.3 FC.....	5
1.4 Replace.....	6
1.3 Robocopy.....	8
1.4 XCopy.....	9
1.5 Timeout.....	10
1.6 Color.....	12
1.7 Date.....	13
1.8 Time.....	14
1.9 Driverquery.....	15
2.0 Hostname.....	16
2.1 Systeminfo.....	17
2.2 Ver.....	18
2.3 Shutdown.....	19
2.4 Tasklist.....	20
2.5 Taskkill.....	21
2.6 Ipconfig.....	22
Commande : ipconfig.....	22
2.7 Ping.....	23
Commande : Ping.....	23
2.8 Getmac.....	24
Commande : Getmac.....	24
2.9 Netstat.....	25
Commande : Netstat.....	25
Commande doskey.....	26
2.9 Doskey /history.....	26
Créer des alias (macros).....	27
2.9 doskey /macros.....	27
2.9 Doskey /reinstall.....	29
2.9 Doskey /macros.....	30
Carte mentale :.....	33

1) Les commandes CMD

1.1 Récupérer l'aide de commande

Commande : Help

Fonctionnement : Dans cette partie, nous expliquons comment récupérer l'aide sur les commandes dans l'invite de commandes Windows. Pour cela, nous utilisons la commande **help**. Cette commande nous permet d'afficher la liste de toutes les commandes disponibles ainsi qu'une brève description de chacune d'elles.

Test :

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>HELP
Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez HELP
suivi de la commande.
ASSOC      Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de
           fichiers.
ATTRIB     Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAK      Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
BCDEDIT     Définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour
           le contrôle du chargement d'amorçage.
CACLS      Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL       Appelle un fichier de commandes à partir d'un autre fichier de
           commandes.
CD         Modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif.
CHCP       Modifie ou affiche le numéro de la page de code active.
CHDIR      Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif.
CHKDSK     Vérifie un disque et affiche un rapport d'état.
CHKNTFS    Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
CLS        Efface l'écran.
CMD        Exécute une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de
           Windows.
COLOR      Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan de la
           console.
COMP       Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACT    Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une
           partition NTFS.
CONVERT    Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas
           convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY       Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE       Affiche ou définit la date.
DEL        Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR        Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un
           répertoire.
DISKPART   Affiche ou configure les propriétés d'une partition de disque.
DOSKEY     Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows,
           et crée des macros.
DRIVERQUERY Affiche l'état et les propriétés du pilote de périphérique en
           cours d'utilisation.
ECHO       Affiche des messages ou active/désactive l'affichage des
           commandes.
ENDLOCAL   Stoppe la localisation des modifications d'environnement dans
```

1.2 Comp

Commande : Comp

Fonctionnement : Cette commande sert à comparer le contenu de deux fichiers ou ensembles octet par octet

```
C:\Users\ldv>comp /?  
Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.  
  
COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=chiffre] [/C] [/OFF[LINE]] [/M]  
  
data1    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) du (des) premier(s) fichier(s) à comparer.  
data2    Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) des deuxièmes fichiers à comparer.  
/D        Affiche les différences au format décimal.  
/A        Affiche les différences en caractères ASCII.  
/L        Affiche les numéros de ligne pour les différences.  
/N=chiffre Compare uniquement le premier nombre de lignes spécifié dans chaque fichier.  
/C        Ignore le cas des lettres ASCII lors de la comparaison de fichiers.  
/OFF[LINE] N'ignorez pas les fichiers avec un ensemble d'attributs hors connexion.  
/M        Ne pas demander de comparer d'autres fichiers.  
  
Pour comparer des ensembles de fichiers, utilisez des caractères génériques dans les paramètres data1 et data2.  
C:\Users\ldv>
```

Test :

```
D:\Nouveau dossier>comp  
Nom du premier fichier à comparer : texte1.txt  
Nom du deuxième fichier à comparer : texte2.txt  
Option :  
Comparaison de texte1.txt et texte2.txt...  
Les fichiers sont de taille différente.  
  
Comparer d'autres fichiers (O/N) ?
```

1.3 FC

Commande : fc

Fonctionnement : Cette commande sert à comparer les fichiers et de montrer les différences entre eux

Test :

```
D:\>fc texte1.txt texte2.txt
Comparaison des fichiers texte1.txt et TEXTE2.TXT
***** texte1.txt
Mot1
Mot2
Mot3
Mot4
Mot5
Mot6
Mot7
Mot8
***** TEXTE2.TXT
Test1
Test2
Test3
Test4
Test5
Test6
Test7
Test8
*****
D:\>
```


1.4 Replace

Commande : Replace


Fonctionnement : Remplacement des fichiers d'un répertoire par des fichiers du même nom dans un autre répertoire (écrasement)

Test :

Nous commençons par créer un fichier dans le D: nommé "texte1"



Et nous créons un fichier dans le c: sous le même nom "texte1"




Compte rendu

Ensuite nous pouvons remplacer le fichier texte1 du disque d: dans le fichier du même nom dans le disque c:

```
D:\>replace d:\texte1.txt c:\test2
Remplacement de C:\test2\texte1.txt
D:\>
```

Le fichier du disque c: a bien été remplacé



1.3 Robocopy

Commande : Robocopy

Fonctionnellement : Cette commande utilise un outil avancé pour copier des fichiers et des répertoires.

Test :

Nous souhaitons copier le contenu d'un fichier dans un autre répertoire, nous faisons

```
D:\>robocopy D:\dossier8 C:\dossier2

-----
ROBOCOPY :: Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : lundi 29 septembre 2025 14:51:44
Source : D:\dossier8\
Dest : C:\dossier2\

Fichiers : *.*

Options : *.* /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30


-----

2 D:\dossier8\
-----

Rép      Total    Copié    IgnoréDiscordance    ÉCHEC    Extras
Fichiers : 1      0      1      0      0      0
Octets : 46      0      46      0      0      0
Heures : 0:00:00 0:00:00      0:00:00 0:00:00
Fin : lundi 29 septembre 2025 14:51:44

D:\>
```

Mes fichiers ont bien été copiés



1.4 XCopy

Commande : Xcopy

Fonctionnement : La commande **xcopy** est un outil puissant de Windows permettant de copier des fichiers et des dossiers, y compris leurs sous-dossiers, contrairement à la commande classique **copy** qui est limitée aux fichiers.

Test :

En utilisant Xcopy, nous voyons que nous pouvons copier les dossiers ainsi que leurs fichiers.

```
D:\>xcopy d:\test1 d:\ /E /I
D:\test1\test1.txt
D:\test1\test5.txt
2 fichier(s) copié(s)

D:\>
```


1.5 Timeout

Commande : Timeout

Fonctionnement : C'est une commande qui met le script ou l'invite de commandes en pause pendant un certain nombre de secondes.

Test :

Timeout /t10 permet de faire une pause de 10 secondes, avec la possibilité d'appuyer sur une touche pour continuer.



```
D:\>timeout /t 10
Attendre 8 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...
```

Compte rendu

La commande `timeout /t 10 /nobreak` permet de faire une pause sans possibilité d'interruption.



```
D:\>timeout /t 10
Attendre 0 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...
D:\>timeout /t 10 /nobreak
Attendre 3 secondes, appuyez sur CTRL+C pour quitter ...
```

1.6 Color

Commande : Color

Fonctionnement : Elle permet de changer la couleur du texte et du fond dans l'invite de commandes.

Test :

En faisant "color xy" nous avons accès à toutes les possibilités de couleur.

```
:>\color XY
Change les couleurs par défaut du premier plan et de l'arrière-plan de la console.

COLOR [attr]

attr    Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le
premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre
peut prendre n'importe quelle de ces valeurs :

    0 = Noir          8 = Gris
    1 = Bleu          9 = Bleu clair
    2 = Vert          A = Vert clair
    3 = Bleu-gris     B = Cyan
    4 = Rouge         C = Rouge clair
    5 = Violet        D = Violet clair
    6 = Jaune         E = Jaune clair
    7 = Blanc         F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs
sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la
fenêtre de la console, du commutateur en ligne de commande /T, ou de la valeur
defaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter
appuyez sur une touche pour continuer...
```

Pour choisir son fond, et le couleur de son texte, il suffit de choisir le code correspondant, par exemple pour l'image ci-dessous, 1 affiche la couleur de fond en bleu et le code E affiche la couleur du texte en jaune.

```
D:\>\color 1E
D:\>
```

1.7 Date

Commande : date

Fonctionnement : la commande date permet de voir ou modifier la date système.

Test :

Pour afficher la date actuelle, nous utilisons la commande date /t

```
D:\>date /T
29/09/2025
D:\>
```

Nous pouvons aussi modifier la date

```
D:\>date /T
29/09/2025
D:\>date
La date du jour est : 29/09/2025
Entrez la nouvelle date : (jj-mm-aa)
```

1.8 Time

Commande : Time

Fonctionnement : Elle permet de voir ou modifier l'heure système.

Test :

Pour afficher l'heure actuelle, c'est la commande time /t

```
D:\>time /t
15:41
D:\>
```

Pour modifier l'heure

```
D:\>time /t
15:41

D:\>time
L'heure actuelle est : 15:41:45,64
Entrez la nouvelle heure :
```

1.9 Driverquery

Commande : Driverquery

Fonctionnement : La commande driverquery sous Windows sert à lister tous les pilotes (drivers) installés sur le système.

Test :

Cela affiche une liste de pilotes installés.

```
C:\>driverquery

Nom du module Nom complet Type de pilote Link Date
-----
1394ohci1 Contrôleur d'hôte comp Kernel
Iware Iware Kernel 19/05/2015 00:28:03
ACPI Pilote ACPI Microsoft Kernel
AcpiDev Pilote d'appareils ACPI Kernel
acpiex Microsoft ACPIex Drive Kernel
acpiaggr Pilote d'agrégation de Kernel
AcpiPmi Jauge d'alimentation A Kernel
acpiime Pilote d'alarme de son Kernel
ADP80XX ADP80XX Kernel 09/04/2015 22:49:48
AFD Pilote de fonction con Kernel
afunix afunix Kernel
afcache Application Compatibil Kernel
amdgp102 AMD GPIO Client Driver Kernel 11/03/2020 12:15:48
amdgp103 AMD GPIO Client Driver Kernel 14/03/2016 11:19:36
amd68 Pilote de processeur A Kernel
amd68dag amd68dag Kernel 16/08/2019 17:57:18
amd68dap amd68dap Kernel 16/08/2019 17:39:56
amd68pn Pilote de processeur A Kernel
amd68pp AMD SPD Service Kernel 11/06/2021 22:35:10
amdsata sata Kernel 14/05/2015 14:14:52
amdsbs amd68 Kernel 11/12/2012 22:21:44
amdsata sata Kernel 01/05/2015 02:55:35
AppID Pilote AppID Kernel
AppLockerFltr Pilote de filtre Smart Kernel
AppvStrm AppvStrm File System
AppvVentr AppvVentr File System
AppvVFS AppvVFS File System
Arccas Pilote ainiport Storpo Kernel 09/04/2015 21:12:07
AsynMac Pilote de média asynch Kernel
atap1 Canal IDE Kernel
AtiHdAudioSer AMD Function Driver fo Kernel 17/07/2019 00:40:52
b00bdrv Carte réseau QLogic VB Kernel 25/05/2016 09:03:08
bam Background Activity Mo Kernel
BasicDisplay BasicDisplay Kernel
BasicRender BasicRender Kernel
bcmfn2 bcmfn2 Service Kernel 01/11/2016 03:09:15
Beep Beep Kernel
BindFlt Windows Bind Filter Dr File System
browser Navigateur File System
BTHEnum Service d'énumérateur Kernel
BTHEnum Profil audio mains lib Kernel
BTHLEEnum Pilote Bluetooth Low E Kernel
BTHMini Pilote radio Bluetooth Kernel
BTHRCOM Pilote de communicatio Kernel
BTHPORT Pilote de port Bluetoo Kernel
BTHUSB Pilote USB radio Bluet Kernel
btflt filtre Microsoft Hyper Kernel
buttonconvert Service pour appareils Kernel
CAD Charge Arbitration Dri Kernel
CapIng Pilote HID pour écran Kernel
cdfx CD/DVD File System Rea File System
cdrom Pilote de CD-ROM Kernel
cht4scsi cht4scsi Kernel 08/05/2018 15:27:04
cht4vbd Pilote de bus virtuel Kernel 08/05/2018 15:23:38
circlass Périphériques IR grand Kernel
CloudFlt Windows Cloud Files Fl File System
CLFS Common Log (CLFS) Kernel
CMBatt Pilote pour Batterie à Kernel
```

2.0 Hostname

Commande : Hostname

Fonctionnement : Afficher le nom de l'ordinateur

Test :

Hostname affiche le nom du pc

```
D:\>hostname  
DESKTOP-R4G7IRT  
D:\>
```


2.1 Systeminfo

Commande : systeminfo

Fonctionnement : La commande systeminfo dans l'invite de commandes permet d'afficher des informations détaillées sur le système.

Test :

```
D:\>systeminfo

Nom de l'hôte: DESKTOP-R4G7IRT
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC
Version du système: 10.0.17763 N/A build 17763
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: ldv
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit: 00425-00000-00007-AA247
Date d'installation originale: 29/08/2025, 13:09:55
Heure de démarrage du système: 29/09/2025, 13:05:03
Fabricant du système: LENOVO
Modèle du système: 113AS1J200
Type du système: x64-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) installé(s).
[01] : AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~3400 MHz
Version du BIOS: LENOVO M3AKT3FA, 19/11/2021
Répertoire Windows: C:\Windows
Répertoire système: C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume2
Option régionale du système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
 fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale: 14 218 Mo
Mémoire physique disponible: 10 269 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 16 394 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 11 350 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 5 044 Mo
Emplacements des fichiers d'échange: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \DESKTOP-R4G7IRT
Correctif(s): 7 Corrections installées.
[01]: KB5065744
[02]: KB4465065
[03]: KB4478788
[04]: KB4487038
[05]: KB5065428
[06]: KB5062800
[07]: KB5065765
Carte(s) réseau: 1 carte(s) réseau installée(s).
[01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
Nom de la connexion : Ethernet
DHCP activé : Non
Adresse(s) IP
[01]: 172.30.7.1
[02]: fe80::f311:17e6:28ae:d639
Configuration requise pour Hyper-V: Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel : Oui
Virtualisation activée dans le microprogramme : Oui
Traduction d'adresse de second niveau : Oui
Prévention de l'exécution des données disponible : Oui

D:\>
```


2.2 Ver

Commande : ver

Fonctionnement : La commande ver dans l'invite de commandes sert à afficher la version du système d'exploitation Windows.

Test :

La commande sert à afficher la version de Windows



```
D:\>ver  
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]  
D:\>
```

2.3 Shutdown

Commande : shutdown

Fonctionnement : La commande shutdown permet d'éteindre, redémarrer ou déconnecter un ordinateur via l'invite de commandes.

Test :

shutdown /s /f /t 0 éteint directement le pc



```
D:\>shutdown /s /f /t 0
```

shutdown /r /f /t 0 redémarre le PC

2.4 Tasklist

Commande : Tasklist

Fonctionnement : La commande tasklist permet d'afficher la liste des processus en cours d'exécution directement depuis l'invite de commandes

Test :

```
C:\>tasklist

Nom de l'image          PID Nom de la session Numéro de s Utilisation
-----
System Idle Process      0 Services                0 8 Ko
System                   4 Services                0 4 316 Ko
Registry                 56 Services              0 18 748 Ko
lsass.exe                368 Services              0 388 Ko
csrss.exe                 488 Services              0 2 068 Ko
csrss.exe                 596 Services              0 1 828 Ko
csrss.exe                 604 Console               1 2 212 Ko
winlogon.exe              696 Console               1 3 548 Ko
services.exe              740 Services              0 6 684 Ko
lsass.exe                 748 Services              0 9 252 Ko
svchost.exe               888 Services              0 1 328 Ko
fontdrvhost.exe           888 Services              0 1 432 Ko
fontdrvhost.exe           892 Console               1 2 480 Ko
svchost.exe               912 Services              0 12 992 Ko
svchost.exe               1012 Services             0 8 736 Ko
svchost.exe               400 Services              0 3 640 Ko
svchost.exe               884 Services              0 2 476 Ko
svchost.exe               400 Services              0 4 272 Ko
svchost.exe               1080 Services             0 1 632 Ko
svchost.exe               1176 Services             0 14 240 Ko
sm.exe                    1228 Console               1 37 732 Ko
svchost.exe               1132 Services             0 5 184 Ko
atiegfx.exe              1360 Services             0 1 092 Ko
svchost.exe               1416 Services             0 8 416 Ko
svchost.exe               1424 Services             0 2 552 Ko
svchost.exe               1456 Services             0 2 960 Ko
svchost.exe               1488 Services             0 2 220 Ko
svchost.exe               1584 Services             0 7 048 Ko
svchost.exe               1636 Services             0 4 068 Ko
atieclxx.exe              1672 Console               1 2 420 Ko
svchost.exe               1680 Services             0 4 364 Ko
svchost.exe               1688 Services             0 5 088 Ko
svchost.exe               1700 Services             0 1 348 Ko
Memory Compression        1812 Services              0 12 Ko
svchost.exe               1868 Services             0 1 580 Ko
svchost.exe               1900 Services             0 4 812 Ko
svchost.exe               1940 Services             0 1 968 Ko
svchost.exe               1952 Services             0 4 228 Ko
svchost.exe               2006 Services             0 6 416 Ko
svchost.exe               2192 Services             0 2 232 Ko
svchost.exe               2200 Services             0 3 076 Ko
svchost.exe               2208 Services             0 4 824 Ko
svchost.exe               2224 Services             0 7 464 Ko
svchost.exe               2356 Services             0 2 416 Ko
svchost.exe               2404 Services             0 3 716 Ko
spoolsv.exe               2464 Services             0 3 872 Ko
svchost.exe               2544 Services             0 10 124 Ko
svchost.exe               2596 Services             0 2 952 Ko
svchost.exe               2764 Services             0 23 588 Ko
svchost.exe               2772 Services             0 32 480 Ko
HostToGuestUpdateSvc      2780 Services             0 1 752 Ko
svchost.exe               2800 Services             0 13 884 Ko
svchost.exe               2832 Services             0 13 016 Ko
IDSService.exe            2852 Services             0 4 464 Ko
IDSService.exe            2884 Services             0 2 168 Ko
wDefenderCoreService.exe  2944 Services             0 11 956 Ko
svchost.exe               3000 Services             0 3 672 Ko
svchost.exe               3036 Services             0 1 848 Ko
```

2.5 Taskkill

Commande : Taskkill

Fonctionnement : La commande taskkill sert à terminer un ou plusieurs processus en cours d'exécution sur un système Windows.

Test :

Ici nous testons la commande en interrompant Firefox

```
D:\>taskkill /IM firefox.exe /F
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 8092 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 7160 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 6380 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 6316 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 688 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 8184 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4048 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4156 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4828 a été arrêté.
Opération réussie : le processus "firefox.exe" de PID 4508 a été arrêté.
D:\>
```

2.6 Ipconfig

Commande : ipconfig

Fonctionnement : La commande ipconfig sert à afficher et gérer la configuration réseau

Test :

```
D:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::f311:17e6:28ae:d639%10
    Adresse IPv4. . . . . : 172.30.7.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254

D:\>
```

2.7 Ping

Commande : Ping

Fonctionnement : La commande PING permet de tester la connexion entre l'ordinateur et un autre appareil sur un réseau. Elle envoie un petit message à l'autre machine et attend une réponse.

Test :

```
C:\Users\ldv>ping
```

2.8 Getmac

Commande : Getmac

Fonctionnement : La commande GETMAC permet de récupérer l'adresse physique des cartes réseau installées sur un ordinateur. Cette adresse est unique pour chaque interface réseau et sert à identifier l'appareil au niveau du réseau local.

Test :

```
C:\Users\ldv>getmac
```

Adresse physique	Nom du transport
------------------	------------------

88-AE-DD-1D-50-F8	N/A
-------------------	-----

```
C:\Users\ldv>
```


2.9 Netstat

Commande : Netstat

Fonctionnement : La commande NETSTAT sert à afficher toutes les connexions réseau en cours sur ton ordinateur. Elle montre notamment quelles adresses IP et quels ports sont utilisés, ainsi que l'état des connexions.

Test :

```
C:\Users\ldv>netstat

Connexions actives

Proto  Adresse locale      Adresse distante    État
TCP    172.30.8.12:52835    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52845    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52870    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52881    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52900    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52903    proxy:3128          TIME_WAIT
TCP    172.30.8.12:52907    proxy:3128          TIME_WAIT
TCP    172.30.8.12:52908    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52909    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52910    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52911    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52914    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52918    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52919    proxy:3128          TIME_WAIT
TCP    172.30.8.12:52920    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    172.30.8.12:52923    proxy:3128          CLOSE_WAIT
TCP    172.30.8.12:52924    proxy:3128          CLOSE_WAIT
TCP    172.30.8.12:52925    proxy:3128          ESTABLISHED
TCP    [fe80::183c:e738:13d1:4c8d%13]:445  DESKTOP-55SH4F3:50782 ESTABLISHED
TCP    [fe80::183c:e738:13d1:4c8d%13]:50782  DESKTOP-55SH4F3:microsoft-ds ESTABLISHED

C:\Users\ldv>
```

Commande doskey

La commande DOSKEY est un outil intégré à Windows qui améliore l'expérience de l'utilisateur dans l'invite de commandes.

Elle permet de gérer l'historique des commandes, de créer des alias pour simplifier la saisie, et d'éditer rapidement les commandes précédentes.

Ce tutoriel présente toutes les fonctionnalités principales de DOSKEY et donne des exemples pratiques pour les utiliser.

2.9 Doskey /history

Elle nous permet d'afficher l'historique complet des commandes que nous avons tapées dans la session actuelle de l'invite de commandes.


```
D:\>doskey /history
ping
getmac
netstat
d:
  dir
doskey
doskey /history

D:\>
```

Créer des alias (macros)


2.9 doskey /macros

Grâce à la commande doskey, nous pouvons créer des raccourcis, par exemple si nous souhaitons accéder à la commande dir plus rapide nous pouvons taper doskey o=dir



```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>doskey o=dir
```

Maintenant lorsque nous écrivons la lettre “O”, cela équivaut à taper “dir”



```
C:\Users\ldv>o
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 2CA8-0E67

Répertoire de C:\Users\ldv

23/09/2025  16:59    <DIR>          .
23/09/2025  16:59    <DIR>          ..
15/09/2025  17:27    <DIR>          3D Objects
02/10/2025  09:29             15 advanced_ip_scanner_Aliases.bin
02/10/2025  09:29             15 advanced_ip_scanner_Comments.bin
02/10/2025  09:29          270 advanced_ip_scanner_MAC.bin
15/09/2025  15:49    <DIR>          alain.txt
15/09/2025  15:45    <DIR>          clement
15/09/2025  17:27    <DIR>          Contacts
18/09/2025  09:58    <DIR>          Desktop
01/10/2025  14:53    <DIR>          Documents
23/09/2025  16:59             5 dossier
23/09/2025  16:57          10 dossier.txt5
06/10/2025  14:24    <DIR>          Downloads
15/09/2025  17:27    <DIR>          Favorites
15/09/2025  17:27    <DIR>          Links
15/09/2025  17:27    <DIR>          Music
```


Compte rendu

Si nous souhaitons supprimer ce raccourci nous tapons la commande suivante :



```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>doskey o=
```

Nous pouvons même faire des raccourcis pour ouvrir le bloc note.




```
Invite de commandes
C:\Users\ldv>doskey ed=notepad $*
C:\Users\ldv>ed
C:\Users\ldv>
```

Sans titre - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

2.9 Doskey /reinstall

Cette commande sert à réinstaller la fonctionnalité doskey dans la session de l'invite de commandes en cours.

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar is not visible. The command prompt shows the path 'C:\Users\ldv>' followed by the command 'doskey /reinstall'. The text is white on a black background.

```
C:\Users\ldv>doskey /reinstall
```

2.9 Doskey /macros

Liste tous les alias créés dans la session actuelle.

Commande :

Invite de commandes

```
C:\Users\ldv>doskey /macros  
ed=notepad $*  
o=dir  
  
C:\Users\ldv>
```

/reinstall	Installe une nouvelle copie de Doskey.exe et efface la mémoire tampon de l'historique des commandes.
/listsize= <size>	Spécifie le nombre maximal de commandes dans la mémoire tampon d'historique.
/macros	Affiche la liste de toutes les macros doskey . Vous pouvez utiliser le symbole de redirection (>) avec /macros pour rediriger la liste vers un fichier. Vous pouvez abréger /macros en /m .
/macros:all	Affiche les macros doskey pour tous les exécutables.
/macros: <exename>	Affiche les macros doskey pour l'exécutable spécifié par <i>exename</i> .
/history	Affiche toutes les commandes stockées en mémoire. Vous pouvez utiliser le symbole de redirection (>) avec /history pour rediriger la liste vers un fichier. Vous pouvez abréger /history en /h .
/insert	Spécifie que le nouveau texte que vous tapez est inséré dans l'ancien texte.
/overstrike	Spécifie que le nouveau texte remplace l'ancien texte.
/exename= <exename>	Spécifie le programme (c'est-à-dire exécutable) dans lequel la macro doskey s'exécute.
/macrofile= <filename>	Spécifie un fichier qui contient les macros que vous souhaitez installer.
<macroname> = [<text>]	Crée une macro qui exécute les commandes spécifiées par <i>Texte</i> . <i>MacroName</i> spécifie le nom que vous souhaitez attribuer à la macro. <i>Text</i> spécifie les commandes que vous souhaitez enregistrer. Si <i>Text</i> n'est pas renseigné, toutes les commandes affectées à <i>MacroName</i> sont effacées.

Et voici une autre liste des possibilités possibles avec la commande doskey.

<code>\$G</code> ou <code>\$g</code>	Redirects output. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour envoyer la sortie à un appareil ou un fichier au lieu de l'écran. Ce caractère équivaut au symbole de redirection pour la sortie (<code>></code>).
<code>\$G\$G</code> ou <code>\$g\$g</code>	Ajoute la sortie à la fin d'un fichier. Utilisez l'un de ces deux caractères pour ajouter la sortie à un fichier existant au lieu de remplacer les données dans le fichier. Ces deux caractères sont équivalents au symbole de redirection d'ajout pour la sortie (<code>>></code>).
<code>\$L</code> ou <code>\$l</code>	Redirects input. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour lire l'entrée à partir d'un appareil ou d'un fichier au lieu du clavier. Ce caractère équivaut au symbole de redirection pour l'entrée (<code><</code>).
<code>\$B</code> ou <code>\$b</code>	Envoie la sortie de macro à une commande. Ces caractères spéciaux sont équivalents à l'utilisation du canal <code>(</code> et <code>*</code> .
<code>\$T</code> ou <code>\$t</code>	Separates commands. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour séparer les commandes lorsque vous créez des macros ou tapez des commandes sur la ligne de commande doskey . Ces caractères spéciaux sont équivalents à l'utilisation de l'ampersand (<code>&</code>) sur une ligne de commande.
<code>\$\$</code>	Spécifie le caractère de signe dollar (<code>\$</code>).
<code>\$1</code> à <code>\$9</code>	Représentent les informations de ligne de commande que vous souhaitez spécifier lors de l'exécution de la macro. Les caractères <code>\$1</code> spéciaux sont <code>\$9</code> des paramètres de lot qui vous permettent d'utiliser différentes données sur la ligne de commande chaque fois que vous exécutez la macro. Le <code>\$1</code> caractère d'une commande doskey est similaire au caractère d'un <code>%1</code> programme de traitement par lots.

Carte mentale :

