
Практическая работа 4 — Работа с терминалом (CLI)

Добавил в рабочую область switch:



• ? - вызывает справку по доступным командам, которые можно использовать на текущем уровне устройства.

```
Exec commands:
              Open a terminal connection
  connect
              Turn off privileged commands
  disable
  disconnect Disconnect an existing network connection
 enable Turn on privally
enable Exit from the EXEC
              Turn on privileged commands
             Exit from the EXEC
  logout
             Send echo messages
Resume an active network connection
  ping
  resume
  show
             Show running system information
  telnet Open a telnet connection terminal Set termina?
              Open a secure shell client connection
              Set terminal line parameters
  traceroute Trace route to destination
```

• show ? - позволяет увидеть различные параметры и настройки, которые можно просмотреть с помощью команды show.

```
Switch>show ?
  arp
                       Arp table
                       CDP information
  cdp
  clock
                       Display the system clock
  crypto
                      Encryption module
                      DTP information
  dtp
  etherchannel
                     EtherChannel information
                display information about flash: file system
Display the session command history
Interface status and
  flash:
  history
                      Interface status and configuration
  interfaces
  ip
11dp
                       IP information
                      LLDP information
                       MAC configuration
  mac-address-table MAC forwarding table
                 Show MultiLayer Switching information
Show current privilege level
  mls
 privilege
                      Information about Telnet connections
Status of SSH server connections
  sessions
  ssh
                      Status of TCP connections
  tep
  terminal
                     Display terminal configuration parameters
  users
                      Display information about terminal lines
                       System hardware and software status
  version
                       VTP VLAN status
 --More--
```

• enable/en - переводят пользователя из пользовательского режима (User EXEC Mode) в привилегированный режим (Privileged EXEC Mode).

```
Switch>en
Switch#enable
Switch#disable
Switch>
```

• conf t - используется для перехода в режим глобальной конфигурации устройства для её изменения.

```
Switch#conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

• exit - выйти из режима глобальной конфигурации устройства.

Switch(config) #exit

- enable password * устанавливает пароль для входа в привилегированный режим. Вместо * нужно написать необходимый пароль.
- enable secret используется для шифрования пароля на основе алгоритма MD5. Пароль, заданный таким образом, не будет легко прочитан в файле конфигурации.
- write memory сохраняет текущую активную конфигурацию (running-config) в постоянную память устройства (startup-config). Таким образом, все внесённые изменения сохраняются и будут применены после перезагрузки устройства.
- reload выполняет перезагрузку устройства для того, чтобы применить новые настройки, сбросить состояние устройства или устранить временные проблемы.