

# Procédure de connexion d'un PC portable au serveur de fichiers (VM)

---

## 1. Raccordement physique

- - Brancher un câble RJ45 entre le PC portable et le réseau (ou directement au serveur via adaptateur USB vers RJ45).
- - Vérifier que le port Ethernet est activé dans les paramètres réseau de Windows.

## 2. Configuration manuelle de l'adresse IP

- - Ouvrir : Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte.
- - Clic droit sur la carte Ethernet > Propriétés > Sélectionner IPv4 > Propriétés.
- - Configurer comme suit :
- - IP : 172.18.X.X
- - Masque : 255.255.248.0
- - Passerelle : 172.18.X.X
- - DNS préféré : 172.18.X.X (adresse du serveur de fichiers)

## 3. Vérification de la connectivité

- - Ouvrir l'invite de commande (cmd).
- - Taper : ping 172.18.X.X(adresse du serveur de fichiers)
- - Si le ping fonctionne, la liaison réseau est active.

## 4. Accès au partage de fichiers

- - Ouvrir l'explorateur de fichiers.
- - Dans la barre d'adresse, entrer : \\172.18.X.X (adresse du serveur de fichiers)\NomDuPartage
- - Entrer les identifiants du domaine : NOMDEDOMAINE\NomUtilisateur + mot de passe.

## 5. (Optionnel) Rejoindre le domaine

- - Clic droit sur Ce PC > Propriétés > Modifier les paramètres système > Modifier.
- - Sélectionner : Membre d'un domaine.
- - Entrer : NOMDEDOMAINE.NOMDEDOMAINE.lan.
- - Fournir un compte ayant les droits d'ajout au domaine.
- - Redémarrer le PC après confirmation.

## 6. Test fonctionnel

- - Ouvrir une session avec l'utilisateur du domaine.
- - Vérifier l'accès au partage : lecture, écriture, refus selon les droits.
- - Documenter les résultats avec captures d'écran.