

CoreMaker-01 GitHub 指南

● 事前準備


- 1. 註册 GitHub 帳號
- 2. 下載 CoreMaker-01(詳細請看 <u>CoreMaker-01</u>/<u>docs</u>/coremaker 操作指 南_V1.1. pdf)
- Fork(複製 CoreMaker-01 至您的帳號)
 - 1. 點選頁面右上角【Fork】/【Create a new fork】




2. 頁面跳轉至以下附圖,點選【Create fork】




3. 成功 Fork 可點選右上角頭像/【Your repositories】查看



- Contribute to a project on Github
 - 1. 將新文件上傳到自身帳號的 Coremaker-01,點選【Add file】/ 【Upload file】




2. 頁面轉至以下附圖,將檔案上傳後,點選【Commit changes】




3. 成功上傳後,可在自身帳號的文件中查看


4. 在自身帳號中點選【Contribute】/【Open pull request】



5. 頁面轉至以下附圖後,點選【Create pull request】




6. 完成後可到 CoretronicMEMS/CoreMaker-01/Pull requests 查看,需等待本公司查驗後,才會更新此文件至 CoretronicMEMS/CoreMaker-01。




● 更新 Your repositories 資料

1. 在自身帳號中的 CoreMaker-01 是由上述的 Fork 指令過來的,但如果原 CoretronicMEMS/CoreMaker-01 已有更新,會在附圖中的紅框顯示



2. 如要更新到目前最新版本點選【Fetch and merge】



● 更新本地端資料

1. 如 Gi thub 上有最新版本,須更新本地端資料,請打開"命令提示字元"



2. 進入 CoreMaker-01 檔案, "cd coremaker-01"

■ 命令提示字元

Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1766] (c) Microsoft Corporation. 著作權所有,並保留一切權利。 C:\Users\cro77>cd coremaker-01

3. 輸入指令"git pull",完成下載可至檔案查看變更

📆 命令提示字元

```
C:\Users\cro77\CoreMaker-01>git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), 10.71 MiB | 137.00 KiB/s, done.
From https://github.com/frank1201/CoreMaker-01
e246cds..9abf354 master -> origin/master
Updating e246cd8..9abf354
Fast-forward
...233\273\346\242\257\346\214\211\351\210\225.pptx" | Bin 0 -> 11831496 bytes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "\345\273\240\345\225\206\345\276\220\347\221\236\350\214\201\3421\351\210\325.pptx"
```