



AS-TECH SOLUTIONS

ASTech Symphonie Box

Import initial



1	GÉNÉRALITES	3
2	TELECHARGEMENT DE LA VM	3
3	IMPORT DE LA MACHINE VIRTUELLE	3
3.1	VM Ware.....	3
3.2	VSphere	6
3.3	HYPER-V	10
4	CONFIGURATION DE LA SYMPHONIE BOX	15
4.1	Configuration.....	15
4.2	Vérifications.....	16

1 GÉNÉRALITES

Ce document décrit la procédure d'import et de configuration de la Virtual Appliance fournie par AS-Tech Solutions dans votre environnement de virtualisation.

Il s'agit d'une VM Ubuntu préconfigurée. Pour plus de détail vous pouvez vous reporter au document d'Architecture et préconisations

2 TELECHARGEMENT DE LA VM

La première étape consiste à télécharger la VM depuis les serveurs AS-Tech.

L'adresse de téléchargement est fournie par la personne en charge de l'installation.

Dans ce répertoire trois fichiers sont disponibles :

- **OVF** : Fichier de configuration (Généralement utilisable avec VM-Ware)
- **VMDK** : Fichier disque de la machine virtuelle utilisable avec le fichier OVF (Généralement utilisable avec VM-Ware)
- **VHD** : Fichier disque de la machine virtuelle (Généralement utilisable avec HYPER-V)

Une fois les fichiers récupérés, il faut les importer dans votre gestionnaire de machines virtuelles de type Hyper-V, VmWare, VirtualBox.

Pour les autres hyperviseurs, merci de nous contacter.

Pour les clients qui souhaitent enregistrer la « Symphonie Box » sur le DNS, il faudra fournir une adresse IP valide et un nom pour notre nouvelle machine.

Procédure décrite dans le §4 de ce document

3 IMPORT DE LA MACHINE VIRTUELLE

3.1 VM WARE




Figure 1: Création d'une machine depuis un fichier OVF et VMDK




Figure 2: Sélection d'un nom et des fichiers d'import




Figure 3: Sélection d'un stockage




Figure 4: Sélection du réseau et partitionnement




Figure 5: Récapitulatif avant déploiement




Figure 6: Liste des machines

- A la fin de cette étape, passer au § 4.Configuration

3.2 VSPHERE

Sous vSphere, la création d'une box symphonie se fait à partir du fichier OVF.




Figure 7: Déploiement d'une machine depuis un OVF




Figure 8: Sélection des fichiers OVF, VMDK




Figure 9: Sélection d'un emplacement pour la VM

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- 3 Sélectionner une ressource...**
- 4 Vérifier les informations
- 5 Sélectionner un stockage
- 6 Prêt à terminer

Sélectionner une ressource de calcul
Sélectionnez la ressource de calcul de destination pour cette opération

AS-Tech

192.168.192.192

Compatibilité

✓ Contrôles de compatibilité effectués avec succès.

CANCEL BACK NEXT

Figure 10: Sélection de la ressource de calcul

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- 3 Sélectionner une ressource...**
- 4 Vérifier les informations
- 5 Sélectionner un stockage
- 6 Prêt à terminer

Sélectionner une ressource de calcul
Sélectionnez la ressource de calcul de destination pour cette opération

ASTech

192.168.168.168

Validation...

Compatibilité

✓ Contrôles de compatibilité effectués avec succès.

CANCEL BACK NEXT

Figure 11: Création des ressources

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressource...
- 4 Vérifier les informations**
- 5 Sélectionner un stockage
- 6 Sélectionner les réseaux
- 7 Prêt à terminer

Vérifier les informations
Vérifiez les détails du modèle.

Editeur	Aucun certificat présent
Taille du téléchargement	Inconnue
Taille sur disque	Inconnue (provisionnement dynamique)
	30.0 GB (à provisionnement dynamique)

CANCEL BACK NEXT

Figure 12: Vérification des informations

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressource...
- ✓ 4 Vérifier les informations
- 5 Sélectionner un stockage**
- 6 Sélectionner les réseaux
- 7 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage
Sélectionnez la banque de données dans laquelle stocker les fichiers de configuration et de disque

Sélectionner un format de disque virtuel : Provisionnement statique mis à zéro en différé

Stratégie de stockage VM : Valeur par défaut de la banque de données

Nom	Capacité	Alloué	Libre	Ty
datastore	1.63 To	1.65 To	549.17 Go	VM

Compatibilité

✓ Contrôles de compatibilité effectués avec succès.

CANCEL BACK NEXT

Figure 13: Sélection d'un espace de stockage

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressour...
- ✓ 4 Vérifier les informations
- ✓ 5 Sélectionner un stockage
- 6 Sélectionner les réseaux**
- 7 Prêt à terminer

Sélectionner les réseaux
Sélectionnez un réseau de destination pour chaque réseau source.

Réseau source	Réseau de destination
VM Network	VM Network

1 items

Paramètres d'allocation d'IP

Allocation d'IP : Statique - Manuel

Protocole IP : IPv4

CANCEL BACK NEXT

Figure 14: Sélection des réseaux (laisser auto)

Déployer un modèle OVF

- ✓ 1 Sélectionner un modèle O...
- ✓ 2 Sélectionner un nom et u...
- ✓ 3 Sélectionner une ressour...
- ✓ 4 Vérifier les informations
- ✓ 5 Sélectionner un stockage
- ✓ 6 Sélectionner les réseaux
- 7 Prêt à terminer**

Prêt à terminer
Cliquez sur Terminer pour démarrer la création.

Type de provisionnement	Déployer depuis un modèle
Nom	symphonieTest1804
Nom du modèle	boxmodel30gb
Taille du téléchargement	Inconnue
Taille sur disque	30.0 GB
Dossier	AS - Tech
Ressource	192.168.168.168
Emplacement	datastore
Mappage de stockage	1
Tous les disques	Banque de données : datastore ; Format : Provisionnement statique mis à zéro en différé
Mappage de réseau	1
VM Network	VM Network
Paramètres d'allocation d'IP	

CANCEL BACK FINISH

Figure 15: Récap des info de la nouvelle machine

- A la fin de cette étape, passer au § 4. Configuration

3.3 HYPER-V




Figure 20: Ajout d'une machine




Figure 21: Sélection d'un nom (à réutiliser lors de la configuration)




Figure 22: Choix de la génération




Figure 23: Mise en place de ma mémoire (2048 Mo)




Figure 24: Choix de la carte réseau




Figure 25: Import du disque dur de la machine AS-Tech




Figure 26: Sélection du disque distribué par AS-Tech




Figure 27: Récapitulatif du choix du disque

SU




Figure 28: Récapitulatif de la machine




Figure 29: Import terminé de la machine


- A la fin de cette étape, passer au § 4. Configuration

4 CONFIGURATION DE LA SYMPHONIE BOX

Après l'import, il est nécessaire d'effectuer certains paramétrages

4.1 CONFIGURATION

Depuis votre utilitaire d'accès aux machines virtuelles connectez-vous sur la machine importée.




Utilisateur :

administrateur

Mot de passe :

astechsolutions

Une fois connecté vous obtiendrez cet écran signifiant que vous êtes entré dans la machine :



- Avec la commande suivante vous pourrez commencer le processus de configuration de la Symphonie Box:

```
sudo configBox
```

Attention à la casse

- Lors du paramétrage, il faudra renseigner le masque de sous réseau. Pour se faire, récupérer le masque de sous réseau depuis le tableau se trouvant en annexe à ce document

- Le script de configuration propose trois choix :

```
[sudo] Mot de passe de administrateur :
1) Restaurer le reseau      3) Changement mot de passe
2) Configuration du reseau 4) Quitter
#?
```

1/ Restaurer le réseau

Permet de passer la machine en DHCP (adresse IP automatique).

2/ Configuration du réseau (Obligatoire)

Sert à fixer une adresse IP et changer le nom par défaut de la machine. Cette étape est obligatoire et demande plusieurs informations :

```
boxmodel30gb
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    ens160:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.12.23/24]
      gateway4: 192.168.12.99
      nameservers:
        addresses: [192.168.12.105]

administrateur@boxmodel:~$ sudo bash configBox.sh
[sudo] Mot de passe de administrateur :
1) Restaurer le reseau      3) Changement mot de passe
2) Configuration du reseau 4) Quitter
#? 2
Quelle est le nom de votre serveur ? : symphonieBox
Renseignez l'adresse IP de la machine (obligatoire) : 192.168.12.23
Renseignez le masque de sous réseau (obligatoire) (ex : 24) : 24
Renseignez l'adresse de passerelle (obligatoire) : 192.168.12.99
Renseignez l'adresse du serveur dns : 192.168.12.105
var_ip
Vérification des paramètres de configuration de la machine
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    ens160:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.12.23/24]
      gateway4: 192.168.12.99
      nameservers:
        addresses: [192.168.12.105]

Informations correctes ? O/N : _
```

A la fin de la configuration, un résumé est affiché par le système. (Ne pas tenir compte des lignes commentées '#'). Une fois la configuration validée par l'opérateur, le système va redémarrer et prendre la nouvelle IP avec le nouveau nom.

3/ Changement du mot de passe

Permet de changer le mot de passe administrateur de la machine

Cette action est vivement conseillée afin de sécuriser l'accès au serveur

4.2 VERIFICATIONS

Après la configuration de la machine, il faut s'assurer que :

- La VM peut communiquer avec le serveur de base de données. Si le serveur n'est pas accessible pensez à l'ajouter dans votre DNS et à autoriser la communication entre les deux machines.
- La VM peut accéder à internet (web-browsing, apt-get, wget, protocole ICMP)
Exemples :

```
o ping astech-solutions.com
```

- o `sudo apt-get update`

Si vous souhaitez limiter la connectivité, la liste des adresses à autoriser est fournie dans la documentation « Architecture et préconisations »

- Vérifier la configuration de la SymphonieBox avec la commande « checkBox »

- o `checkBox`

Sudo Attention à la casse

5 ANNEXE

Sous réseau format CIDR :

255.255.255.255	32
255.255.255.254	31
255.255.255.252	30
255.255.255.248	29
255.255.255.240	28
255.255.255.224	27
255.255.255.192	26
255.255.255.128	25
255.255.255.0	24
255.255.254.0	23
255.255.252.0	22
255.255.248.0	21
255.255.240.0	20
255.255.224.0	19
255.255.192.0	18
255.255.128.0	17
255.255.0.0	16
255.254.0.0	15
255.252.0.0	14
255.248.0.0	13
255.240.0.0	12
255.224.0.0	11
255.192.0.0	10
255.128.0.0	9
255.0.0.0	8
254.0.0.0	7
252.0.0.0	6
248.0.0.0	5
240.0.0.0	4

224.0.0.0	3
192.0.0.0	2
128.0.0.0	1
0.0.0.0	0