





# MANUAL REINICIO DEL SERVICIO DE CX

Versión 5.0

ABRIL DE 2016 CONSORCIO SALUD




VERSIÓN 0

Página 1 de 19

#### REINICIO DEL SERVICIO CXSINC

El servicio CxSinc es el servicio que queda ejecutado luego de la instalación del aplicativo CX, este servicio es el encargado de mantener la conectividad del aplicativo hacia el servidor, este servicio genera el siguiente log: C:\v5\temp cx\Cx svr qetl.log, en el cual podemos visualizar el estado de la estación, como se muestra en la siguiente imagen:



Para realizar el reinicio del servicio, podemos utilizar los siguientes métodos:

#### **METODOS:**

- 1. Administración de servicios
- 2. Ejecución Bat
- 3. Aplicativo Cx




VERSIÓN 0

Página 2 de 19

#### **ADMINISTRACION DE SERVICIOS**

Para reiniciar el servicio CxSinc desde el administrador de servicios, es necesario seguir el siguiente procedimiento:

1. Nos dirigimos a "Inicio" en Equipo damos clic derecho y damos en administrar 🖲 :






**VERSIÓN 0** 

Página 3 de 19

Ya una vez ejecutado el administrador del equipo, nos aparecerá la siguiente pantalla:






VERSIÓN 0

Página 4 de 19

2. Nos dirigimos a "Servicios y Aplicaciones", desplegamos el menú y seleccionamos la opción de "Servicios" :






VERSIÓN 0

Página 5 de 19

3. Seleccionamos el servicio "Cx Cliente(Sinc)"; en la parte izquierda se nos muestra las opciones "Detener o Iniciar", dependiendo el caso, y la opción "Reiniciar", así como se muestra a continuación:






VERSIÓN 0

Página 6 de 19

4. Damos clic en Reiniciar y de esta forma de detiene y vuelve a iniciar el servicio de Cx, como se muestra en la siguiente imagen:




Como se observa en la imagen anterior el servicio se está deteniendo, una vez se encuentre detenido es servicio, este mismo se inicia automáticamente así como se muestra a continuación:



VERSIÓN 0

Página 7 de 19





VERSIÓN 0

Página 8 de 19

5. Para validar que el servicio se haya reiniciado con éxito revisamos el log del aplicativo Cx: C:\v5\temp cx\Cx svr qetl.log

```
Cx_svr_qetl: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
00001,
          23/03/2016 08:08:55 a.m.,
                                                  Inicia
00002, 23/03/2016 08:08:55 a.m., Ruta(Tmp)
00003, 23/03/2016 08:08:56 a.m., Cx_wss
00004, 23/03/2016 08:08:56 a.m., Estación(A)
00005, 23/03/2016 08:08:58 a.m., Estación(116)
                                                                            C:\V5\TEMP_CX\
                                                                            (Principal)
                                                                            F53551A6MXL4330VZKC0
                                                                            Oficina(073-A)
00006, 23/03/2016 08:08:58 a.m., Cx_wcf
                                                                            cfg(ok)
00007, 23/03/2016 08:08:58 a.m., Cx_Sinc(5)
                                                                             (00.00-23:59)
00008, 23/03/2016 08:13:59 a.m., Cx_Sinc(5) 00009, 23/03/2016 08:18:59 a.m., Cx_Sinc(5)
                                                                             (00:00-23:59)
                                                                             (00:00-23:59)
```

Como se puede observar en la imagen anterior el servicio a iniciado de nuevo la escritura en el log.





VERSIÓN 0


Página 9 de 19

#### **EJECUCION BAT**

Ejecución de "Reinicio\_CxSinc", ejecutable que se encuentra en la siguiente ruta \\vmplaurel\instaladores\$\CX\SERVICIO CX.

El procedimiento para la ejecución es el siguiente:

1. Nos dirigimos a la ruta anteriormente descrita y ejecutamos como administrador el archivo "Reinicio\_CxSinc.bat" , como se muestra en la imagen a continuación:







VERSIÓN 0

Página 10 de 19

Al ejecutarse el "Bat", se abrirá el símbolo del sistema (CMD) mostrándonos el proceso de ejecución, a continuación las imágenes del proceso de ejecución:







VERSIÓN 0

Página 11 de 19

2. Para validar que el servicio se haya reiniciado con éxito revisamos el log del aplicativo Cx: C:\v5\temp cx\Cx svr qetl.log

Como se puede observar en la imagen anterior el servicio a iniciado de nuevo la escritura en el log.






VERSIÓN 0

Página 12 de 19

#### APLICATIVO CX

Para reiniciar el servicio CxSinc desde el aplicativo Cx, es necesario seguir el siguiente procedimiento:

1. Nos dirigimos a la ruta <u>C:\CX\_INDEX\_V5</u> y ejecutamos el archivo "CX\_INDEX.exe" como se muestra a continuación:



#### **CONSULTE EL LISTADO MAESTRO**



VERSIÓN 0

Página 13 de 19

Una vez ejecutado nos aparecerá la siguiente pantalla, la cual nos da el acceso al aplicativo:




Dependiendo al tipo de logeo que se tenga, ingresara automáticamente con el dominio o ingresara con usuario y contraseña acordes a la base de datos. Una vez ingresemos nos aparecerá la siguiente pantalla:



VERSIÓN 0

Página 14 de 19




2. Ya ubicados en la plataforma, nos dirigimos a la esquina inferior izquierda, donde se encuentra el administrador de conexión local de Cx como se muestra en la siguiente imagen:




VERSIÓN 0

Página 15 de 19



3. Damos clic derecho con el mouse en el icono anteriormente mencionado para detener el servicio de CxSinc, una vez demos clic nos aparecerá la siguiente pantalla:



Damos en Aceptar:



VERSIÓN 0

Página 16 de 19



4. Para validar que el servicio se haya detenido, revisamos el log del aplicativo Cx: C:\v5\temp\_cx\Cx\_svr\_qetl.log

```
Cx_svr_qetl: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
00001, 23/03/2016 02:22:12 p.m., Inicia
00002, 23/03/2016 02:22:12 p.m., Ruta(Tmp)
00003, 23/03/2016 02:22:12 p.m., Cx_wss
00004, 23/03/2016 02:22:12 p.m., Estación(A)
                                                                   C:\V5\TEMP_CX\
                                                                   (Principal)
                                                                   F53551A6MXL4330VZKC0
00005, 23/03/2016 02:22:25 p.m., Estación(116)
                                                                   Oficina(073-A)
00006, 23/03/2016 02:22:25 p.m., Cx_wcf
                                                                   cfg(0k)
00007, 23/03/2016 02:22:25 p.m., Cx_Sinc(5)
                                                                   (00:00-23:59)
00008, 23/03/2016 02:27:25 p.m., Cx_Sinc(5) 00009, 23/03/2016 02:30:38 p.m., Termina
                                                                   (00:00-23:59)
                                                                   Apagado manual
```


Como se observa en la imagen anterior se evidencia que el servicio CxSinc se encuentra detenido.




VERSIÓN 0

Página 17 de 19

5. Damos clic izquierdo con el mouse en el icono mencionado en el punto 2 para detener el servicio de CxSinc, una vez demos clic nos aparecerá la siguiente pantalla:



#### Damos en Aceptar:






VERSIÓN 0

Página 18 de 19

Damos de nuevo en aceptar, y así ya podemos ingresar de nuevo a la plataforma con normalidad, como se muestra a continuación:



6. Para validar que el servicio se haya iniciado correctamente, revisamos el log del aplicativo Cx: C:\v5\temp\_cx\Cx\_svr\_qetl.log

Como se puede observar en la imagen anterior el servicio a iniciado de nuevo la escritura en el log.



VERSIÓN 0

Página 19 de 19

