
Práctica 1: Configuración Básica del Sitio Web en IIS

1. Creación de la estructura de carpetas y archivos:


• Instalción de servidor IIS(Adminstrar->Agregar Roles y caracteristicas): Asistente para agregar roles y características SERVIDOR DE DESTINO Seleccionar servidor de destino Server-julio.nz-julio.eus Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características. Antes de comenzar Tipo de instalación Seleccionar un servidor del grupo de servidores O Seleccionar un disco duro virtual Selección de servidor Roles de servidor Grupo de servidores Características Filtro: Nombre Dirección IP Sistema operativo 1 equipo(s) encontrado(s) Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta. < Anterior Siguiente > Instalar Cancelar SERVIDOR DE DESTINO Seleccionar roles de servidor Server-julio.nz-julio.eus Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado. Antes de comenzar Tipo de instalación Roles Descripción Selección de servidor Servidor web (IIS) proporciona una Active Directory Lightweight Directory Services infraestructura de aplicaciones web Active Directory Rights Management Services Roles de servidor confiable, administrable y escalable. Atestación de mantenimiento del dispositivo Características Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes Hyper-V Rol de servidor web (IIS) Servicios de rol Servicios de certificados de Active Directory Confirmación Servicios de dominio de Active Directory (Instalado Servicios de Escritorio remoto Servicios de federación de Active Directory Servicios de impresión y documentos Servidor de fax Servidor de fax
Servidor DHCP Servidor DNS (Instalado) ✓ Servidor web (IIS) Volume Activation Services Windows Deployment Services Windows Server Update Services




2. Añadir el sitio web en IIS:

0

Abre la consola de Administrador de Internet Information Services (IIS).




• En el árbol de la izquierda, haz clic derecho en Sitios y selecciona Agregar sitio web.



Completa los campos requeridos, como el nombre del sitio web y la ruta física (en este caso,
 C:\inetpub\wwwroot\Miweb).


o Asigna un puerto (generalmente el 80 para HTTP) y, opcionalmente, una dirección IP.

• Haz clic en Aceptar para crear el sitio web.




3. Configuración del documento predeterminado:

- En la consola de IIS, selecciona tu sitio web.
- En la sección de Documentos predeterminados, añade index.html como documento predeterminado si no está presente.





4. Creación de un nombre DNS para el sitio web:

o Abre la consola de administración de DNS en el servidor.



 Agrega una entrada de tipo A o CNAME para asignar un nombre DNS a la dirección IP del servidor donde está aloiado el sitio web.





o

5. Actualizar el servidor web y el sitio:

 Guarda todos los cambios realizados. Auministration de internet information pervices (115) ▶ SERVER-JULIO ▶ Sitios ▶ miv Archivo Ayuda Conexiones Pág 🚉 + 🔚 | 🚈 | 😪 🐫 Página de inicio Filtro: 🗸 📲 SERVER-JULIO (NZ-JULIO\Adı Administraci ✓ Istios


Vicinity

Vicinity Default Web Site Explorar Editar permisos... Agregar aplicación... Agregar directorio virtual... Modificar enlaces... Administrar sitio web ١ Actualizar Quitar Cambiar nombre Cambiar a vista Contenido □ vista Caracte 0 [

Práctica 5: Habilitar Autenticación Básica en IIS


1. Agregar el rol de Autenticación Básica:

- Abre la consola de Administrador de Internet Information Services (IIS).
- Navega hasta Servidor web IIS -> Seguridad -> Autenticación básica.
- Habilita la autenticación básica.




2. Reiniciar el servidor web:

 Desde el símbolo del sistema, ejecuta el comando iisreset para reiniciar el servidor web y aplicar los cambios.




3. Configurar la autenticación para el sitio web:

- o En la consola de IIS, selecciona tu sitio web.
- En la sección de Autenticación, deshabilita la autenticación anónima y habilita la autenticación básica.



4. Reiniciar el servicio de IIS si es necesario:

 Detén y vuelve a iniciar el servicio de IIS desde la consola de servicios si los cambios no se aplican correctamente.



5. Comprobar la autenticación:

Accede al sitio web desde un navegador.

o Debería solicitarte un usuario y una contraseña para la autenticación básica.