SUDO SIN PASSWORD

Edgar Daniel Barcenas Martinez Nº 19

SUDO es absolutamente necesario para mantener la seguridad del sistema ya que

imagínense lo que pasaría si no existiera ningún control sobre las actividades que se

realizan, muy fácilmente quedaría el ordenador vulnerable a cualquier tipo de desastres

causados por el mal uso bien sea voluntario o involuntario de parte de cualquier usuario que

acceda a este (e inclusive de uno mismo).

Como ya sabrás este comando pide una contraseña para darte los permisos de root, así que

cada vez que es necesario usar el comando inevitablemente hay que introducir la

contraseña, lo que puede resultar muy tedioso si acostumbras a usar el terminal para

realizar cualquier tipo de tareas. Existe una forma de evitar introducir esta contraseña cada

vez que uses SUDO, para ello sigue los siguientes pasos:

Abre una nueva ventana de terminal y escribe el comando:

sudo visudo

visudo es un comando especial que se usa para modificar de una manera segura el

archivo /etc/sudoers (que no es más que el archivo de permisos que le indica a sudo que

usuarios ejecutan cuáles comandos).

Otra forma de editar el archivo sudoers es a través de un editor de texto usando el comando:

sudo EDITOR=gedit visudo

Luego para que SUDO nunca pida la contraseña de superusuario debes buscar la línea

donde se especifican los privilegios de usuario:

root ALL=(ALL) ALL

Y a continuación agregarás la línea:

Usuario ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Donde 'Usuario' es tu nombre de usuario en el sistema (Pedro, Juan, etc).

Básicamente lo que hace el parámetro **NOPASSWD** es indicarle a SUDO que no pida la contraseña de tu usuario para ejecutar el comando, dejar el sistema sin esta protección no es lo más recomendable pero es algo que queda a elección de cada uno.

Una forma algo más segura es modificar el archivo para que sudo no pida contraseña sólo para ciertas tareas, por ejemplo reiniciar el ordenador. En ese caso debes agregar la siguiente línea en el archivo sudoers:

%wheel ALL=(ALL) ALL

Ahora crea el archivo /etc/sudoers.d/g_wheel y en el agregarás la línea anterior junto a las siguientes líneas que especificarán los comandos para los que no quieres que se pida contraseña:

%wheel ALL=(ALL) ALL

username ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot

En este caso sólo se ha usado el comando **reboot** que es para reiniciar el sistema, de igual manera puedes añadir en el archivo nuevas líneas con otros comandos especificados por tí.