Проверка	Результат	Комментарий								
.,										
Наличие поля ввода имени	passed									
Наличие поля "Номер карты"	passed									
Наличие поля "Срок годности"	passed									
Наличие поля "CVC"	passed									
	,									
Наличие чекбокса "Сохранить карту для покупок"	passed									
Наличие кнопки оплаты	passed									
Размер модального окна 800х900	failed	675x495.3								
Цвет фона модального окна розовый	failed	Цвет голубой								
Наличие тени у модального окна	passed									
Плейсхолдер "Ваше имя" в поле ввода имени, скрывающийся при начале ввода имени	failed	Нет плейсхолдера								
Отображение в поле крестика, если ничего не введено (поле имени)	failed									
Подовечивание поля красным, если ничего не введено (поле имени)	passed									
Подовечивание поля зелёным при введённом имени	passed									
Появление зелёной галочки при введённом имени	failed	Появляется ракета вместо галочки								
Отображение туптипа "Заполните это поле" при нажатии на кнопку "Оплатить" с пустым полем	4									
имени	passed	Макно ввести меньше 3 и больше 40 символов								
В поле имени можно ввести от 3 до 40 символов	raised	мажно ввести меньше з и оольше 40 символов								
В поле имени можно ввести только буквы, тире и пробелы	passed	M								
Поле имени принимает на ввод только латиницу Принимаются к оплате карты VISA	tailed skipped	Кириплицу тоже принимает								
Принимаются к оппате карты WISTERCARD	skipped									
Принимаются коллате карты AMERICAN EXPRESS	skipped									
Принимаются к оплате карты DINERS_CLUB	skipped									
Принимаются к оплате карты DISCOVER	skipped									
Принимаются к оплате карты JCB	skipped									
Принимаются к оплате карты UNIONPAY	skipped									
Принимаются к оплате карты MAESTRO	skipped									
Иконка VISA показывается, если карта начинается с цифры 4	failed	Нет ихонки								
Иконка MASTERCARD показывается, если карта начинается с цифр /*(5 5[1-5] 2 22 22	22 failed	Нет ихония								
Иконка AMERICAN EXPRESS показывается, если карта начинается с цифр 34, 37	failed	Другая иконка								
Иконка DINERS_CLUB показывается, если карта начинается с цифр /^(3 3(0689) 30(0-5))\$/	failed	Нет ихонки								
Иконка DISCOVER показывается, если карта начинается с цифр №(6)60)601 6011 65 64 64[4-										
9])\$/	failed	Не всегда показывается								
Иконка JCB показывается, если карта начинается с цифр /*(2 21 213 2131 1 18 180 1800 3 35)\$	5/ failed	Нет ихонии								
Иконка UNIONPAY показывается, если карта начинается с цифр /^(6/62)\$/	failed	Нет ихонии Нет ихонии								
Иконка MAESTRO показывается, если карта начинается с цифр /^(5 5[06-9] 6/d*)\$/	railed									
В поле ввода карты можно ввести от 12 до 19 символов В поле ввода принимаютсяя только цифры	railed	Макио ввести меньше 12 и больше 19 симвалов Буквы таке принимаются								
в поле ввода принимаютсяя только цифры Наличие поля "Число"	passed	Буквы таже принимаются								
Напичие поля "Дата"	passed									
Длина поля CVC равна 3 симвопам	failed	Можно ввести только 2 символа								
Подсветка поля оранжевым цветом при нахождении в нём курсора	passed									
Поле даты принимает только 2 символа	passed									
Поле даты принимает на ввод только цифры	failed	Принимает буквы и спецсимволы								
Перед месяцем указывается 0, если месяц от 1 до 10	failed	Не указывается								
В поле ввода месяца можно ввести значения от 01 до 12	failed	Можно ввести другие значения								
В поле ввода года можно ввести значения от текущего года до текущий год + 10 лет	failed	Мскио ввести любые значения								
В поле ввода CVC допускается ввод только 3 символов	failed	Можно ввести только 2 символа								
В поле ввода CVC допускается ввод только цифр	failed	Можно ввести буквы и спецсимволы								
В поле ввода СVC допустимые значения - от 001 до 999	failed	В поле мажно ввести только 2 символа								
Чекбокс сохранения карты для покупок имеет состояние активен	failed	Всегда неактивен								
Происходит сохранение карты при активном чекбоксе сохранения карты	blocked	Всегда неактивен								
Чекбокс сохранения карты для покупок имеет состояние не активен	blocked	Всегда неактивен								
При не активном чехбоксе сохранения карты карта не сохраняется	blocked	Всегда неактивен								
Изменение цвета кнопки оплаты с серого на зеленый при заполненных полях	failed									
Кнопка оплаты становится активной при заполненных полях	failed	Всегда активна								
Отображение на кнопке оплаты суммы для оплаты в формате NN рубля/рублей/рубль NN копеек/копейка при заполненных полях	passed	Неверно склоняется слово "рубль"								
Увеличение кнопки оплаты в размере при наведении на неё курсора при заполненных полях	passed									