PRÁCTICA 2.1 Amazon EBS

David Rodera

1. Identifica los dispositivos de almacenamiento con lsblk.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ lsblk
NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
xvda      202:0    0   8G  0 disk
├─xvda1   202:1    0   8G  0 part /
├─xvda127 259:0    0   1M  0 part
└─xvda128 259:1    0  10M  0 part /boot/efi
xvdb      202:16   0   1G  0 disk /mnt/data-store
```


2. Comprueba qué sistemas de archivos están montados con df -h.

```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        4.0M     0  4.0M   0% /dev
tmpfs           479M     0  479M   0% /dev/shm
tmpfs           192M  452K  192M   1% /run
/dev/xvda1      8.0G  1.6G  6.4G  20% /
tmpfs           479M     0  479M   0% /tmp
/dev/xvda128     10M  1.3M  8.7M  13% /boot/efi
tmpfs            96M     0   96M   0% /run/user/1000
/dev/xvdb       975M   60K  924M   1% /mnt/data-store
```

Crea un archivo de prueba en el volumen adicional y muestra su contenido.


```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
```

Reinicia la instancia y comprueba que el archivo sigue existiendo.





```
[ec2-user@ip-10-1-11-225 ~]$ ls /mnt/data-store/
file.txt  lost+found
```


Obtén el UUID del sistema de archivos mediante blkid.



Configura el montaje automático en /etc/fstab utilizando el UUID.



Comprueba que el volumen se monta correctamente después de reiniciar.



Precaución: antes de formatear o modificar un volumen, identifica correctamente el dispositivo. No debes formatear el volumen raíz.

Responde brevemente en el documento:

¿Qué diferencia existe entre un volumen EBS raíz y uno adicional?

El volumen raíz contiene el sistema operativo y los archivos necesarios para que la instancia arranque. El volumen adicional es un disco extra que se conecta aparte para almacenar datos de usuario, aplicaciones o bases de datos de forma independiente.

¿Por qué el volumen EBS debe encontrarse en la misma zona de disponibilidad que la instancia EC2?

Porque los discos EBS están diseñados dentro de una zona física específica para ofrecer alta velocidad y baja latencia en la red interna de AWS. Una instancia EC2 no puede conectarse directamente a un volumen que esté en una zona de disponibilidad distinta.

¿Qué diferencia hay entre conservar los datos y montar automáticamente el sistema de archivos?

Conservar los datos significa que la información persiste en el disco físico aunque la máquina se apague o se reinicie. Montar automáticamente significa que el sistema operativo enlaza ese disco a su carpeta correspondiente (como /mnt/data-store) por sí solo cada vez que el equipo arranca, sin que tengas que hacerlo manualmente.

¿Qué ocurriría con el volumen adicional si terminamos la instancia EC2? ¿De qué configuración depende?

Por defecto, al eliminar la instancia, el volumen adicional se conserva intacto. No obstante, esto depende por completo de la casilla "Eliminar al finalizar" (*Delete on Termination*): si está marcada, el disco se borrará automáticamente junto con la instancia; si está desactivada, el volumen sobrevivirá en tu cuenta de AWS.

Incluye la captura de la consecución de la práctica de laboratorio.

