

Esecuzione degli script:

main_statiche.py

Per eseguire lo script main_statiche.py è necessario spostarsi nella cartella /python_statiche e in seguito creare l'ambiente virtuale, se lo si ha già fatto passare prossimo punto:

- Caso "Windows" con il prompt dei comandi CMD:

```
python -m venv .venv
# successivamente attivare l'ambiente virtuale
.venv\Scripts\activate.bat
# infine installare le dipendenze tramite
pip install -r requirements.txt
```

- Caso "Linux o Mac" su terminale:

```
python -m venv .venv
# successivamente attivare l'ambiente virtuale
source .venv/bin/activate
# infine installare le dipendenze tramite
pip install -r requirements.txt
```

Attivazione l'ambiente virtuale

Per attivare l'ambiente virtuale si usa il comando:

- su *Windows*:

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

- su *Linux o Mac*

```
source .venv/bin/activate
```

Uso di main_statiche

dopo aver attivato il venv si può procedere ad analizzare i dati per farlo lanciare il comando:

```
python main_statiche.py [-h] [-p] path
```

MANDATORI:

- path: è il path completo (non relativo) alla cartella del dispositivo da elaborare, ad esempio: "/home/emilio/Documenti/github/Caratterizzazione-Mosfet/Misure statiche/P1/Chip1PMOS_1Grad". **Inserire le virgolette se il path contiene degli spazi** (come nell'esempio precedente)

OPZIONALI:

- [-p]: Serve ad indicare che si vogliono vedere i plot durante l'elaborazione dei file
- [-h]: Per visualizzare il menù di help (non è necessario inserire il path)

Quindi un esempio di esecuzione dello script, nel caso in cui si volessero vedere i plot, è:

```
python main_statiche.py "/home/emilio/Documenti/github/Caratterizzazione-Mosfet/Misure statiche/N6/Chip6NMOS" -p
```


oppure per visualizzare il menù di help digitare:

```
python main_statiche.py -h
```

Struttura necessaria delle directory per operare:

Gli script Python ipotizzano che le directory e i file sono disposti e nominati in un modo preciso. Per un ASIC è necessario che si mantenga la struttura seguente (in questo esempi l'ASIC utilizzato è il N5):

Chip5NMOS



Se c'è questa struttura gli script funzionano correttamente. Se un dispositivo non funziona, ma si vogliono tenere lo stesso i valori, è necessario identificarlo ponendo post-fisso `-nf` nel nome della cartella, ad esempio: `N5-600-60-nf`, in questo verranno esclusi solo da alcune da alcune operazioni.