GLPI

Installation de GLPI


Récupérez les paquets GLPI:

```
# cd /usr/src/
# wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/9.3.3/glpi-9.3.3.tgz
# tar -xvzf glpi-9.3.3.tgz -C /var/www/html
```


Attribuez les droits au serveur LAMP d'agir sur les fichiers :

```
# chown -R www-data /var/www/html/glpi/
```

Pour obtenir une adresse IP sur le réseau, il faut cliquer sur « Périphériques », puis « Réseau » et « Réglages réseau... » :




Sélectionnez les options suivantes :



Affichez l'adresse IP de votre serveur :

ip addr

Pour terminer l'installation, il faut taper l'adresse IP dans la barre dédiée à celleci, la page suivante s'affichera :



Sélectionner la langue « Français », puis cliquez sur « OK ».

Cochez « J'ai lu et ACCEPTE les termes de la licence énoncés ci-dessus » et cliquez sur « Continuer » :



Cliquez sur « Installer » :



Cliquez sur « Continuer »:



Remplissez les paramètres de la base de données et cliquez sur « Continuer » :

G lpi	GLPI SETUP
	Étape 1 Configuration de la connexion à la base de données
Paramètres de	connexion à la base de données Serveur SQL (Mariadé ou MySQL) (localinat Utilisateur SQL (giplaner Mat de passe SQL
	Continue

Sélectionnez « glpidb » et cliquez sur « Continuer » :



Cliquez sur « Continuer » :



Décochez « Envoyer « statistique d'usage » et cliquez sur « Continuer » :



Cliquez sur « Continuer »:




Notez les identifiants pour se connecter qui s'affiche sur la page et cliquez sur « Utiliser GLPI » :




Une fois GLPI installé, vous pouvez vous connecter grâce à la page suivante :




Une fois connecté sur GLPI, changez le mot de passe des utilisateurs glpi, post-only, tech et normal, en allant sur « Administration » et « Utilisateurs » :



Cliquez sur l'utilisateur qui vous intéresse :



Rentrez le nouveau mot de passe et confirmez-le et cliquez sur « Sauvegarder » :



Répétez la manipulation pour chaque utilisateur.

Suppression fichier install.php

Naviguez dans le dossier où se trouve le fichier install.php :

cd /var/www/html/glpi/install

Supprimez le fichier install.php:

rm install.php