EN EL CASTILLO DE LOS FANTASMAS 2



MSX

V9990

MANUAL DE USUARIO

El juego de MSX en el V9990

MAD MIX 2

para el Yamaha V9990





Un juego original de **Topo Soft**, 1990.
Versión para V9990 de **DiHalt Studio**, 2026.



Esta es una versión no oficial hecha para el estudio, la conservación y como homenaje.

Índice

1. Qué necesitas **4**

2. Puesta en marcha **4**

3. Del encendido al juego **5**

4. Controles **5**

5. El argumento **6**

6. Cómo jugar **6**

7. La pantalla **6**

8. Puntos, vidas y consejos **7**

9. Créditos y derechos **7**

Apéndice. Etiqueta del cartucho **8**

1. Qué necesitas




Figura 1: El procesador de vídeo Yamaha V9990, el chip con el que dibuja esta versión del juego.

Elemento	Requisito
Ordenador	**Cualquier MSX1** con dos ranuras de cartucho, una para el juego y otra para el V9990.
Memoria	**64 KB de RAM** en la memoria principal (las cuatro páginas).
Vídeo	**V9990** obligatorio para presentación, créditos, menú y juego.
Sonido	PSG del MSX para música y efectos.
Juego	El **cartucho de Mad Mix 2 para V9990**: una 1 MiB ASCII16 MegaROM (el fichero `madmix2-v99990.rom`, grabado en un cartucho flash o equivalente).
Monitor	Acceso a las salidas de vídeo del MSX y del V9990: dos pantallas o un monitor con selección de entrada.
Controles	Cursores; Espacio o M para saltar. Joystick en cualquiera de los dos puertos, con cualquiera de sus botones.

Sin cinta, sin disco, sin contraseña. Todo el juego está en el cartucho.

2. Puesta en marcha

1. **Apaga el MSX.** No insertes ni retires nunca un cartucho con el equipo encendido.
2. Inserta el **cartucho V9990** en una de las ranuras.
3. Inserta el cartucho del juego en la otra ranura. En MegaFlashROM SD SCC+, copia la ROM a la SD como `MADMIX2.ROM` y graba con `OPFXSD MADMIX2.ROM /A16`. `/U` es opcional: sin él, el juego usa un subslot; con él, usa el slot primario. `/A16` fuerza ASCII16 si no lo detecta automáticamente.
4. Conecta ambas salidas de vídeo. Empieza por la del MSX para comprobar la detección y cambia al V9990 para el resto del juego.
5. Conecta un joystick al puerto 1 o 2 si quieres usarlo.
6. Enciende el MSX. Su salida muestra `V9990 found!`. Si aparece `V9990 NOT found!`, apaga el equipo y comprueba el cartucho V9990.

Si no ves la imagen, revisa la entrada de vídeo (sección 3), los cartuchos y la RAM. El lanzador openMSX cambia de salida automáticamente.

3. Del encendido al juego



Figura 2: Izquierda: la portada. Derecha: la pantalla de título.

1. **Comprobación del V9990.** La salida del MSX muestra Topo Soft 1990, V9990 DiHalt Studio 2026 y el resultado de detección del V9990. Estos mensajes permanecen allí mientras juegas en la salida del V9990.
2. **DiHalt Studio.** Cambia a la salida del V9990. El logo permanece unos nueve segundos, hasta que termina su música; avanza automáticamente.
3. **Ilustración de apertura.** Pulsa y suelta Control, Espacio, Enter, M o disparo para continuar.
4. **Topo Soft.** La animación avanza automáticamente.
5. **Título.** Aparece el logo en color. Pulsa y suelta una de las entradas de la apertura para avanzar.
6. **Créditos y dificultad.** Siguen en el V9990. Elige `STANDARD / HARD` con cursores o joystick y confirma con fuego. La flecha y el color verde indican la opción; por defecto, `STANDARD`.
7. **A jugar.** Pulsa fuego cuando lo solicite la pantalla, también al presentar la fase y al indicar `READY`.

Tras `GAME OVER` puedes comenzar otra partida desde el mismo menú de dificultad, de nuevo en STANDARD.

4. Controles

Acción	Teclado	Joystick
Arriba / abajo	Cursores	Palanca
Izquierda / derecha	Cursores	Palanca
Saltar / fuego	**ESPACIO** o **M**	Botón A o B
Pausa	**H**	Teclado
Activar / silenciar música	**V**	Teclado

Teclado y joystick están disponibles a la vez, en cualquiera de los dos puertos. En el menú, Espacio, M o cualquier botón confirma la dificultad. Control y Enter también permiten avanzar desde la apertura y el título, aunque no muestran un aviso.

Suelta fuego y vuelve a pulsarlo para otro salto. Para salir de pausa, suelta las teclas y pulsa una de juego. **V** activa o silencia la música.

5. El argumento

Mad Mix ha devuelto la paz a Cocovillage, pero su primo Ope vive una nueva pesadilla en Cococastle. Un coco superviviente se ha refugiado en el castillo y aliado con sus siniestros moradores. Mad debe acudir de nuevo al rescate.

6. Cómo jugar


Recorre los pasillos y recoge los cocos para abrirte paso por el castillo. Evita enemigos y trampas; aprovecha el salto para superar obstáculos.

El recorrido tiene nueve fases. Al completar la novena vuelve a la primera. La pantalla anuncia cada fase antes de empezar. Si pierdes una vida, vuelves a la posición inicial de la fase; los cocos ya recogidos siguen recogidos.

Mad permanece centrado mientras el escenario se desplaza a su alrededor; el salto conserva su movimiento vertical.

STANDARD conserva la velocidad habitual. **HARD** duplica el movimiento base de Mad y los demás actores. El acelerador de Mad tiene el mismo máximo en ambos modos.

7. La pantalla



N.ž	Elemento	Qué indica
1	SCORE	Puntuación acumulada durante la partida.
2	Caras amarillas	Vidas de reserva; la vida que estás usando no se dibuja.

8. Puntos, vidas y consejos

Empiezas con una vida activa y tres de reserva. Cuando el marcador queda vacío aún conservas la vida en juego. Las vidas extra pueden aumentar las reservas hasta cuatro.

Un coco normal suma un punto, salvo cuando activa un premio de recogida. Otras recogidas y efectos pueden dar puntuaciones distintas. El contador `SCORE` se reinicia al comenzar una partida nueva.

- Al salir de la ilustración inicial, mantén **F1** y pulsa Espacio o fuego para evitar el daño por contacto con fantasmas, Drácula y Franky. Las bolas y trampas siguen siendo peligrosas.
- Pulsa y suelta fuego para cada salto; mantenerlo pulsado no encadena saltos.
- Empuja los corchos hasta las salidas de los enemigos para bloquearlas temporalmente. Vuelve a alcanzar al acelerador que huye para obtener su impulso.
- Empuja las bolas contra los monstruos y apártate de su trayectoria cuando rueden.
- Si necesitas descansar, usa **H**. Puedes silenciar la música con **V**.

9. Créditos y derechos

- **Mad Mix 2** es un juego de **Topo Soft**, 1990. El juego, sus gráficos, música y nombre pertenecen a sus titulares. Esta es una versión no oficial hecha para el estudio, la conservación y como homenaje; no tiene relación con ellos.
- **Versión V9990** (motor de vídeo, herramientas, integración del arte en color y adaptación a cartucho): **DiHalt Studio**, 2026.
- MSX es una marca de MSX Licensing Corporation. El logotipo MSX se muestra solo para indicar en qué ordenadores funciona el juego (file `MSX-Logo.svg`, Wikimedia Commons).
- Fotografía del chip V9990: Yaca2671, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; sin modificaciones.
- Logo y sintonía inicial de DiHalt Studio: materiales de presentación de DiHalt Studio.
- Ilustración de apertura: arte aportado para esta edición. Logo del título, personajes y música del juego: materiales originales.
- Código fuente disponible en GitLab. **¡Mejora el juego si te apetece!**

Apéndice. Etiqueta del cartucho

Una etiqueta para el cartucho, lista para imprimir. Al 100 % mide unos 16 cm de ancho; escálala en tu programa de impresión al área de etiqueta de tu cartucho (la imagen tiene proporción 3:2).

