南方能源行业可信连接空间

连接器文件库操作指引

中国南方电网公司

2025年12月

南方能源行业可信数据空间

一、业务流程

本指引文件旨在指导生态主体完成连接器文件库上传文件、代理 API 等流程。

二、操作前准备

若通过生态连接器上传文件（结构化数据/非机构化数据）、代理 API，入驻生态需先部署连接器（详见：附录 C-2 南方能源行业可信数据空间接入连接器部署手册）。

三、操作指引

（一）连接器跳转

在完成连接器部署后，用户可通过登录南方能源行业可信数据空间（https://data.csg.cn/console/homePage），点击右上角用户头像，选择下拉框中“连接器”，跳转到连接器页面。

图 3.1.1 进入连接器页面

南方能源行业可信数据空间

（二）上传文件集

在连接器的顶部导航栏中，选择“资源中心”，进入流通资源管理中心页面，并在左上方导航栏中定位至“数据视图”，单击“文件”，单击“新增”，开始上传文件。



图 3.2.1 进入资源管理中心页面（连接器）



图 3.2.2 新建文件

填写文件集名称、文件类型（根据要上传的文件格式选择）、文件标签（若格式为.pdf、.docx、.png 等，选择非机

南方能源行业可信数据空间

构化数据，若为.csv、.xlsx 等，选择结构化数据，若以上皆有，选择混合数据），点击上传，选择要传入连接器的文件。



图 3.2.3 新增文件

（三）代理 API

在连接器的顶部导航栏中，选择“资源中心”，进入流通资源管理中心页面，并在左上方导航栏中定位至“数据视图”，单击“API”，单击“新增”，开始新增 API 代理。

南方能源行业可信数据空间



图 3.3.1 进入资源管理中心页面（连接器）

填写源 API 信息、源 API 类型、请求方式、返回格式、源 API 地址、鉴权方式等。

图 3.3.2 新增 API 接入（连接器）

填写源 API 信息、源 API 类型、请求方式、返回格式、源 API 地址、鉴权方式等。点击“下一步”进入定义代理 API 环节。

注：若源 API 需要鉴权，可选择使用适配器，选择对应的适配器进行配置，添加适配器参数，本指引使用 appKey、

南方能源行业可信数据空间

secretKey 两个入参进行鉴权。



图 3.3.3 填写源 API 信息（连接器）

填写 API 编码、API 中文名称、输入参数、返回参数等信息。如下图所示:



图 3.3.4 定义代理 API（连接器）

南方能源行业可信数据空间

添加异常编码信息，点击“下一步”进入连通性测试环节。



图 3.3.5 填写参数映射，异常编码（连接器）

输入请求参数，点击“测试调用”，若无数据返回或返回数据异常，则需检查接口地址、参数等信息，若返回结果正常，则接口配置正确，点击“确定”。

南方能源行业可信数据空间



图 3.3.6 测试 API 连通性（连接器）

API 代理添加成功后，可通过“数据视图”，点击“API”查看添加的 API 代理列表，代理的 API 可直接在中心端“数据流通中心”发布成 API 产品。



图 3.3.6 代理 API 列表（连接器）

南方能源行业可信数据空间