Instalar Jupyter Notebook es sencillo y se puede hacer en los sistemas operativos más populares: Linux, Windows y Mac. A continuación, se presenta un tutorial paso a paso para cada uno.

Instalación en Linux

Requisitos previos

Antes de instalar Jupyter Notebook, asegúrate de tener instalados Python y pip. Puedes comprobarlo con los siguientes comandos:

python3 --version

pip3 --version

Instalación

1. Actualiza el sistema y los paquetes:

sudo apt update

sudo apt upgrade

2. Instala pip:

Si no tienes pip instalado, puedes instalarlo con el siguiente comando:

sudo apt install python3-pip

3. Instala Jupyter Notebook usando pip:

pip3 install notebook

4. Inicia Jupyter Notebook:

jupyter notebook

Esto abrirá Jupyter Notebook en tu navegador predeterminado.

Instalación en Windows

Requisitos previos

Asegúrate de tener Python y pip instalados. Puedes descargarlos desde python.org.

Instalación

1. Abre el Símbolo del sistema:

Presiona Win + R, escribe cmd y presiona Enter.

2. Instala Jupyter Notebook usando pip:

pip install notebook

3. Inicia Jupyter Notebook:

jupyter notebook

Esto abrirá Jupyter Notebook en tu navegador predeterminado.

Instalación en Mac

Requisitos previos

Asegúrate de tener Python y pip instalados. Puedes instalar Python desde python.org.

Instalación

1. Abre la Terminal:

Puedes encontrarla en Aplicaciones > Utilidades > Terminal.

2. Instala pip si no lo tienes:

sudo easy_install pip

3. Instala Jupyter Notebook usando pip:

pip install notebook

4. Inicia Jupyter Notebook:

jupyter notebook

Esto abrirá Jupyter Notebook en tu navegador predeterminado.

Comandos comunes

- Para cerrar Jupyter Notebook:

Presiona Ctrl + C en la terminal y confirma con y.

- Para abrir un archivo Jupyter Notebook (.ipynb):

Navega a la ubicación del archivo en la terminal y ejecuta:

jupyter notebook nombre_del_archivo.ipynb

Solución de problemas

- Problemas con permisos:

Si encuentras problemas de permisos durante la instalación, puedes intentar ejecutar pip con sudo (en Linux y Mac):

sudo pip install notebook

- Actualización de Jupyter Notebook:

Para actualizar Jupyter Notebook a la última versión, usa:

pip install --upgrade notebook