[DOC] 오프라인 마이그레이션



오프라인 마이그레이션

이타스 소프트웨어를 실행하는 PC에서 사용할 수 있는 인터넷 연결이 없는 경우, 다른 PC를 사용하여 이타스 라이선스 및 다운로드 포털로 데이터를 전송하는 오프라인 마이그레이션을 사용할 수 있습니다.

필수 확인 사항


- 1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
- Activation ID의 유지보수 기간 확인
 ETAS License 유지보수 기간 확인

수행 절차


- 1. ETAS License Manager를 실행합니다.
- 2. "Devices -> Settings" 로 이동하십시오.
- 3. Internet Proxy 의 Proxy Mode를 "None"으로 하십시오.



※ ETAS License Manager 에 "**Certificatie**" 버튼이 있는 경우, Proxy Mode 변경 후 "**Certificatie**" 실행 (최신 버전 ETAS License Manager 에는 "**Certificatie**" 버튼이 없습니다.)




- 4. "Devices -> Offline Migration..."으로 이동합니다.
- 5. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
- 6. "Create requset..."를 클릭하여 "*_request.bin" 파일을 생성합니다.



인터넷에 액세스할 수 있는 PC에서:


- * 참고 : 이 작업을 수행하려면 ETAS License Manager 가 필요합니다.
 - 1. ETAS License Manager 시작
 - 2. "Device -> Offline Migration..."으로 이동합니다.
 - 3. "Upload Request..."를 사용하여 마이그레이션 정보가 포함된 파일(*_request.bin)을 업로드합니다.




- 4. ETAS License Manager 는 ETAS 라이센스 포털에서 받은 파일을 저장할 위치를 요청합니다. (수동 로그인이 필요하지 않음).
- 5. 이 파일을 라이센스를 요청한 컴퓨터에 복사합니다.

원래 컴퓨터로 돌아가기:

1. ETAS License Manager 의 "Offline Migration"대화 상자에서 "Process Response..."를 클릭하십시오.



- 2. 이전 단계에서 복사 한 파일을 선택합니다.
- 3. 과정이 성공했음을 나타내는 메시지가 아래와 같이 표시됩니다.



4. 활성화 또는 마이그레이션에 성공하면 라이선스 Type 이 "Embedded"로 표시됩니다:

		··							
	Product	Feature	Status	Feature Version	Operating Version	Туре	Source	Expiration Date	
0	INCA	INCA	Installed	7.2	7.2	Embedded	Local	Permanent	