# [DOC] 오프라인 활성화



## 오프라인 활성화

직접 인터넷에 연결되어 있지 않은 PC에서 FlexNet 임베디드 라이선스를 활성화하려면 다음 단계가 필요합니다.


## 필수 확인 사항

- 1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
- 2. Activation ID의 유지보수 기간 확인 (ETAS License 유지보수 기간확인)


#### 수행 절차

### 1 단계:

- 1. [필수] ETAS License Manager 최신버전을 설치합니다. (ETAS License Manager)
- 2. ETAS License Manager를 실행합니다.
- 3. "Devices -> Offline Activation..."으로 이동합니다.
- 4. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력 후 Enter(Key) 를 입력합니다.
- 5. "Create requset..."를 클릭하여 "\*\_activate\_request.bin" 파일을 생성합니다.



- 이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.
  - 1. 웹 브라우저에서 ETAS License & Download Portal 엽니다.
  - 2. "Copy ID to Clipboard"를 클릭하여 Activation ID를 복사 합니다.






- 3. Activation ID로 로그인 합니다.
- 4. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.



5. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(\*\_activate\_request.bin)을 선택합니다.




- 6. "Upload" 를 클릭합니다.
- 7. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (\*Response.bin)



8. 이 파일(\*Response.bin)을 Offline Activation을 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

## 2단계:

1. ETAS License Manager의 "Offline Activation" 대화 상자에서 "Complete Activation..."을 클릭합니다. ETAS License & Download Portal 에서 다운로드한 파일(\*Response.bin)을 선택합니다.



2. 라이선스가 활성화되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.