

Лабораторная работа №14

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-05-16


Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Настройка взаимодействия филиалов через сеть провайдера
- Реализация статической маршрутизации между сетями q42, Sochi и центральной сетью

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка транковых соединений сети провайдера

- Настройка trunk-интерфейсов FastEthernet0/3 и FastEthernet0/4
- Создание VLAN 5 и VLAN 6
- Организация связи между филиалами и центральной сетью

```
provider-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/3
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/4
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#vlan 5
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan5
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#vlan 6
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan6
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#
```

Настройка маршрутизатора центральной сети

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6
- Настройка инкапсуляции IEEE 802.1Q
- Назначение IP-адресов для сетей q42 и sochi

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
```

Рис. 2: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора центральной сети

Настройка маршрутизатора сети q42

- Активация интерфейса FastEthernet0/1
- Создание подинтерфейса FastEthernet0/1.5
- Настройка VLAN 5 и IP-адресации канала связи

```
msh-q42-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msh-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msh-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msh-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.5
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description donskaya
msh-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msh-q42-ealkamal-gw-1(config)#exit
msh-q42-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msh-q42-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msh-q42-ealkamal-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка VLAN 5 на маршрутизаторе сети q42

Настройка коммутатора сети Sochi

- Настройка trunk-портов FastEthernet0/23 и FastEthernet0/24
- Создание VLAN 6
- Подключение к магистральной сети

```
sch-sochi-ealkamal-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка trunk-портов коммутатора сети Sochi

Настройка маршрутизатора сети Sochi

- Активация интерфейса FastEthernet0/0
- Создание подинтерфейса FastEthernet0/0.6
- Настройка dot1Q и IP-адреса

```
sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ealkamal-gw-1#|
```

Рис. 5: Настройка подинтерфейса VLAN 6 на маршрутизаторе сети Sochi

Настройка VLAN сети q42

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/0.201 и FastEthernet1/0.202
- Настройка VLAN q42-main и q42-management
- Назначение IP-адресов интерфейсам

```
msk-q42-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description q42main
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description q42management
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIC-1: Configured from console by console
```

Настройка VLAN сети hostel

- Создание VLAN 202 и VLAN 301
- Назначение IP-адресов виртуальным интерфейсам
- Включение межвлановой маршрутизации

```
msk-hostel-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ealkamal-gw-1#
```

Настройка коммутатора сети hostel

- Настройка trunk-порта GigabitEthernet0/1
- Перевод FastEthernet0/1 в access VLAN 301

```

Password.
msk-hostel-ealkamal-sw-1>enable
Password:
msk-hostel-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#|
```

Рис. 8: Настройка trunk и access-портов сети hostel

- Создание подинтерфейсов FastEthernet0/0.401 и FastEthernet0/0.402
- Настройка сетей sochi-main и sochi-management
- Назначение IP-адресов VLAN

```
sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi-main
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi management
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
```

Рис. 9: Настройка VLAN sochi-main и sochi-management

Настройка access-порта сети Sochi

- Перевод интерфейса FastEthernet0/1 в режим access VLAN 401
- Создание интерфейса VLAN401

```
sch-sochi-ealkamal-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 10: Настройка access VLAN 401 сети Sochi

Настройка статической маршрутизации центральной сети

- Добавление маршрута к сети 10.129.0.0/16
- Добавление маршрута к сети 10.130.0.0/16
- Использование маршрутизаторов филиалов как next-hop

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable

Password:

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#write memory

Building configuration...

[OK]

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#

Рис. 11: Настройка статических маршрутов центральной сети

Настройка маршрута по умолчанию сети q42

- Настройка default route через 10.128.255.1

```
msk-q42-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-q42-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 12: Настройка default route сети q42

Настройка маршрута по умолчанию сети Sochi

- Настройка default route через 10.128.255.5

```
User Access Verification

Password:

sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ealkamal-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
```

Рис. 13: Настройка default route сети Sochi

Настройка маршрута к сети hostel

- Добавление статического маршрута к сети 10.129.128.0/17
- Использование адреса 10.129.1.2 в качестве next-hop

```
msk-q42-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 14: Настройка маршрута к сети hostel

Настройка маршрутизации сети hostel

- Включение IP routing
- Настройка маршрута по умолчанию через 10.129.1.1

```
User Access Verification

Password:

msk-hostel-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#
```


Рис. 15: Настройка IP routing и default route сети hostel

- Определение интерфейсов FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6 как NAT inside
- Создание ACL nat-inet
- Разрешение трансляции адресов сетей q42, hostel и sochi

```
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 16: Настройка NAT и ACL nat-inet

- Формирование итоговой сетевой топологии
- Объединение центральной сети, филиалов и сети Интернет
- Проверка структуры подключений



Раздел 4

Выводы

- Настроены VLAN и trunk-соединения
- Выполнена настройка подинтерфейсов маршрутизаторов
- Реализована статическая маршрутизация и NAT
- Построена итоговая топология сети с подключением филиалов и сети Интернет