

# 取引先マスター保守【部署】

[基準2] - [取引先マスター保守]

MRP

製番管理

## 概要

- ・ 社内の部門（部／課／チームなど）を指し、社内での作業工程（内作）に対する業務指示の対象となります。
- ・ 「自社」の企業情報も、【部署】として登録します。

※ 本マニュアルでは、取引情報（属性）＝【部署】について説明します。

[取引先マスター保守]の共通画面については、別途マニュアルをご参照ください。

## 基本操作

### [取引情報] - [部署]

#### (1) 必要に応じて【作業単価】を入力

- ・ 部署の【作業単価】は、手配単価（予定の作業単価）を登録する際の初期値として引用されます。  
対象：[製番手配入力] [品目構成マスター保守] など。
- ・ また、[作業日報入力] [受入入力] で作業実績を登録する際、作業単価の初期値となります。

| 項目    | 説明                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部門費   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本年度の部門予算を入力します。</li> <li>・ 【作業単価】の計算に使用されます。</li> </ul>                                                          |
| 予定操業度 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本年度の予定工数を入力します。</li> <li>・ 【作業単価】の計算に使用されます。</li> </ul>                                                          |
| 作業単価  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 所属する作業者の、1工数あたりの【作業単価】を入力します。</li> <li>・ 部門費と予定操業度をもとに計算することも可能です。<br/>計算式 … 【部門費】 ÷ 【予定操業度】 = 【作業単価】</li> </ul> |

※ 単価取得順（マスターの優先順位）は、末尾の＜補足＞をご参照ください。

## （２）【OK(f・10)】ボタンをクリック

- ・ [取引先マスター保守] - [共通画面] に戻ります。
- ・ 共通画面の【OK(f・10)】ボタンをクリックし、部署の登録完了となります。

---

<補足>

■手配単価 取得の優先順位

社内部署への指示 (MRP 版)

1. [数量単価マスター保守]
2. [品目構成マスター保守] の【手配単価】

社内部署への指示 (製番管理版)

1. [人員マスター保守] の【作業単価区分】 × [品目マスター保守] の【作業単価】
2. [品目マスター保守] の【標準単価】
3. [取引先マスター保守] 部署の【作業単価】
4. [製番手配入力] で手入力した単価

■実績登録時の作業単価

[コントロールマスター保守] (KEY:0290 旧項目名:部署作業単価作業者)

ON の場合 …実際の「作業者」が所属する部署の作業単価を取得します。

OFF の場合 …作業を指示した手配先 (部署) の作業単価を取得します。

■自社コード

自社の企業情報 (商号、所在地など) を【部署】として登録したうえで、その【取引先コード】を [コントロールマスター保守] (KEY:2920 旧項目名:自営業所 C) に指定します。

■【作業単価】の一括変更

各部署の【作業単価】を一括で修正する際は、[部署作業単価保守] を使うと一覧形式で入力可能です。

■マスター登録順序

マスター登録順序は、EX CAMPUS「マスター登録順序 (MRP 版)」または「マスター登録順序 (製番管理版)」をご参照ください。

## &lt;改訂履歴&gt;

| 日付                    | 対象バージョン                       | 改訂内容                             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2022/06/30            | R3.0.00<br>R4.0.00            | 初版を発行。                           |
| 2023/06/30<br>(第 2 版) | R3.0.00<br>R4.0.00<br>R5.0.00 | R3.0／R4.0／R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。 |
| 2026/03/31<br>(第 3 版) | R6.0.00                       | R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。           |