

出庫実績入力

[在庫 日次] - [出庫実績入力]

MRP

製番管理

概要

- ・ [出庫指図入力] で登録した指図（出庫予定）に対して、実績を登録します。
- ・ 出庫指図が無い場合でも、実績を直接入力できます。
- ・ また、マイナスの数量を入力することで「入庫実績」の登録も可能です。

※ 注意 (MRP 版)

- ・ 品目構成に基づく子品目の在庫引落は、[受入入力]で行います。
本機能は、それ以外の例外的な入出庫の際に使用します。(試作や破損など)

※ 注意 (製番管理版)

- ・ 本機能と [出庫実績入力 (手配)] は用途が異なります。
- ・ [出庫実績入力 (手配)] は、[製番手配入力] で手配した品目（出庫予定）に対して実績を登録します。予定外の実績は登録できません。
- ・ 予定外または特定の製番に紐づかない入出庫（試作や破損など）は、本機能を使用します。

基本操作

新規 ☒ 場所自動セット 終了(f・1)

KEY 出庫実績SEQ 0 0 OK(f・6) 前データ 在庫状況照会 採番SEQ 0
出庫指図SEQ 0 0 次データ

DATA 製番 K-0000000025 スマートフォン TK

在庫場所 PL6003 部品倉庫 **どこから**

入庫場所

品目区分 2 半製品
品目コード PH-002
品目名1 背面カバー
品目名2 **なにを**

在庫管理区分 常備品

ロットNo ロットNo自動セット

有効期限

科目 10200 半製品材料費 **いくつ**

出庫数 10.00 個

出庫単価 1,000.00

出庫金額 10,000

出庫日 2025/08/22 **いつ**

備考

最終更新者コード
新規登録日
最終更新日

キャンセル(f・2) OK継続(f・9) OK(f・10)

(1) 【出庫指図 SEQ】

- ・ 出庫指図 (予定) がある場合は、SEQ を指定します。
※ [出庫指図入力] で指図 (予定) を登録すると、[ピッキング伝票発行 (出庫指図)] から「ピッキングリスト」が発行可能です。
- ・ 出庫指図が無い場合は、【出庫指図 SEQ】は未入力のまま (2) へ進みます。

(2) 【OK(f・6)】 ボタンをクリック

- ・ (1) で出庫指図 SEQ を指定した場合は、指図情報がすべて引用されます。
指図と実績が異なる項目のみ修正し、【OK(f・10)】 ボタンをクリックすると登録が完了します。
- ・ 以降の項目は、出庫指図を引用しない場合に手入力します。

(3) 【製番】

- ・ 特定の製造に紐づく出庫の場合は、該当する受注製番 (または計画製番) を選択します。
- ・ 製造に紐づかない場合は、共通製番を選択します。(試作や破損など)
※ 共通製番に関する説明は、EX CAMPUS「製番とは?」をご参照ください。

(4) 『どこから』

- ・ 【在庫場所】を指定します。(品目の出庫場所)
- ・ 画面上部の【場所自動セット】のチェックが ON の場合は、次の『なにを』を指定すると、品目標準の在庫管理場所が自動表示されますので、一旦飛ばしても問題はありません。

※ 『どこへ』を示す【入庫場所】は、任意項目です。(メモ欄)

入庫場所を指定されても、その場所に在庫は増えません。

品目を場所 A から場所 B へ移す際は、[在庫移管入力] を使用してください。

(5) 『なにを』

- ・ 【品目区分】【品目コード】を指定します。
- ・ 品目の指定に伴い、自動で【在庫場所】【科目】【出庫単価】が取得および表示されます。
必要に応じて修正してください。

(6) 『いくつ』

- ・ 【出庫数】を入力します。
- ・ 出庫指図数を満たす場合は、【出庫完了】のチェックが自動で ON となります。
※ 指図未満の数で「完了」としたい場合は、【出庫数】を入力後、手動で【出庫完了】のチェックを ON にします。
- ・ マイナスの数量を入力することで、在庫を増やす「入庫」扱いも可能です。

(7) 『いつ』

- ・ 【出庫日】を入力します。

(8) 【OK(f・10)】 ボタンをクリック

- ・ 出庫情報が登録されます。

<補足>

■ 【在庫状況照会】 ボタン

- ・ 対象品目の入出庫データおよび在庫数の状況が確認可能です。
([在庫状況照会] 画面がひらきます。)

■ 【備考】

[備考マスター保守] から検索、または手入力が可能です。(メモ欄)

<改訂履歴>

日付	対象バージョン	改訂内容
2022/09/30	R3.0.00 R4.0.00	初版を発行。
2023/06/30 (第 2 版)	R3.0.00 R4.0.00 R5.0.00	R3.0/R4.0/R5.0 のオペレーションマニュアルを統合。
2026/03/31 (第 3 版)	R6.0.00	R6.0 のオペレーションマニュアルを統合。